Ajout de rôles et de fonctionnalités via le gestionnaire de serveur


Démonstration 02 du module 01

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives à l'ajout de rôle et de fonctionnalités via le gestionnaire de serveur sous Microsoft Server.

Déroulement

- Prérequis
- Avoir suivi la démonstration 1 du module 1.
- Avoir installé et configuré une VM Windows Server.
- Démarrer la machine virtuelle


Sélectionner la VM utilisée lors de la précédente démonstration (1) (ici W2019), puis cliquer sur le bouton **démarrer** (2).



- Se connecter à la VM

Utiliser le compte Administrateur ainsi que le mot de passe associé (1).


© ENI – Tous droits réservés



- Accès à la console d'installation.

Lors de l'accès à la session du serveur, le Gestionnaire de Serveur ou «Serveur Manager se lance automatiquement.


Pour lancer la console permettant l'ajout d'un rôle, cliquer sur **Manage** ou **Gérer** (1) puis sur **Add Roles and Features** ou **Ajout de Rôles et Fonctionnalités** (2).





- Choix du rôle à installer.


Cliquer sur le bouton **Next** (1), puis encore une fois sur le bouton **Next** (2). Sur l'écran **Select destination server**, cliquer sur le bouton **Next** (3). Sur l'écran **Select server roles**, cocher la case **Windows Déployment Services** (4). Sur la fenêtre contextuelle qui vient d'apparaître, cliquer sur le bouton **Add Features** (5), puis sur le bouton **Next** (6).


© ENI – Tous droits réservés

















- Choix de la fonctionnalité à installer.


Cocher la case **Windows Server Backup** (1) puis cliquer sur le bouton **Next** (2). Sur l'écran **Web Server Role (IIS)**, cliquer sur le bouton **Next** (3). Sur l'écran **Select role services**, cliquer sur le bouton **Next** (4). Sur l'écran **WDS**, cliquer sur le bouton **Next** (5). Sur l'écran **Select role services**, cliquer sur le bouton **Next** (6).


© ENI – Tous droits réservés














- Confirmation de l'installation


Cocher la case **Restart the destination serveur automatically if required** (1) puis cliquer sur le bouton **Yes** (2) de la fenêtre contextuelle. Enfin, cliquer sur le bouton **Install** (3). Enfin, quand le processus d'installation est terminé, cliquer sur le bouton **Close** (4).


© ENI – Tous droits réservés











© ENI – Tous droits réservés