Le routeur

TP du Module 04 – Le routage

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 4.

Durée estimée
30 minutes à 1 heure

Solution

Prérequis :


- Déployer la machine Virtuelle CLI-01-TP8-OK.
- Identifiant : Admineni - Mot de passe : Pa$$w0rd
- Déployer la machine virtuelle RTR-01-TP8-OK sur VMware Workstation.
- Identifiant : admin - Mot de passe : Pa$$w0rd

Création des VM

- Une VM Windows 10 nommée CLI-00 qui fera office de poste client.
- Une VM routeur pfSense nommée RTR-00.

Connectivité


- Configurer le poste client CLI-00.
  - Carte réseau : VMnet 10
  - Adresse IP : 192.168.**0**.10/24.



- Configurer le routeur RTR-00.
  - 1ère carte réseau : Bridge.
  - Adresse IP : utiliser l'adressage dynamique.
  - 2ème carte réseau : Bridge.
  - Utiliser l'adresse IP 172.16.0.1/16
  - 3ème carte réseau : VMNET10


© ENI – Tous droits réservés

- Adresse IP : utiliser la dernière adresse d'hôte du réseau privé défini précédemment.




- Vérifier la connectivité des machines :

  - Du poste CLI-00 vers le routeur RTR-00.



© ENI – Tous droits réservés

- Du routeur RTR-01 vers le routeur RTR-00



- Du poste CLI-00 vers le poste CLI-01.

```
Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=4ms TTL=126


Ping statistics for 192.168.1.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms
```



© ENI – Tous droits réservés

Routes


- Indiquer ci-dessous les opérations que vous avez réalisées sur votre routeur PfSense :


1. *Mise en place d'une adresse IP fixe sur l'interface WAN du PfSense (la même adresse que celle obtenue via le DHCP).*
2. *Mise en place d'une adresse IP fixe sur l'interface LAN.*
3. *Connexion sur l'interface web PfSense depuis le client Windows 10 (NB : par défaut le login est **admin** et le mot de passe **Pa$$w0rd**).*
4. *Désactivation du « **Block private networks and loopback adresses** » pour les interfaces WAN et LAN :*






5. *Suppression des règles superflues :*







6. *Suppression et création de la gateway adéquate (par où vous souhaitez passer pour atteindre le réseau cible).*

© ENI – Tous droits réservés





7. *Création de la route vers le réseau distant en passant par la Gateway créée*



© ENI – Tous droits réservés