L'accès aux ressources

TP du Module 02 – Active Directory

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 2 et réalisé les TP précédents.

Durée estimée
1 à 2 heures

Énoncé

Prérequis :

- Avoir réalisé le TP précédent du Module 02.

Ajout et préparation d'un nouvel espace disque

- Ajoutez deux disques de 10 Go chacun au serveur membre **W19-SRV1**.
- Créez un volume en **miroir** de 5 Go au format NTFS.
- Ce volume sera accessible via une lettre de lecteur et depuis **C:\datasafe**.
- L'espace restant (de ces deux disques) sera accessible via le lecteur **D:\.**

Configuration de profils itinéraires :

- Modifier le compte modèle du service **Commercial** afin que chaque utilisateur du service dispose d'un **profil itinérant**.
- Ce profil sera stocké sur le serveur membre depuis **C:\datasafe\users** et accessible depuis un partage intitulé « **Profils** ».
- Les comptes existants sont-ils impactés par ces modifications ?
  ☐ Oui ☐ Non

Sinon, apportez les modifications nécessaires.

© ENI – Tous droits réservés

Partage de ressources

Configurez le partage de ressources en respectant les contraintes indiquées

Nom du partage	Localisation sur W19-SRV1
Production	C:\datasafe\prod
Applications	C:\datasafe\appli
Prospects	C:\datasafe\en_cours

Le partage **Production** :

- Accessible uniquement aux membres du service Production et aux administrateurs (ces derniers pourront tout y faire).

Le partage **Applications** :

- Accessible en **lecture** à tous les membres de la société et en **écriture** aux membres du service Informatique.
- Les secrétaires n'auront aucun accès.

Le partage **Prospects** :

- Accessible exclusivement aux Commerciaux.

Ajouter un partage **Public** qui donnera accès aux données se trouvant sur **D:** sur le serveur membre **W19-SRV1**.

Ce partage sera accessible à tous en **lecture**.

© ENI – Tous droits réservés