Gestion du stockage

TP du Module 01 – Administration Windows

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 1 et réalisé le TP précédent.

Durée estimée
30 minutes à 1 heure


Énoncé


Prérequis :


- Disposer des machines virtuelles installées dans le TP précédent.
- Modifier la lettre du lecteur CD en L:\.

Ajout de disques au serveur :


Ajouter trois disques SCSI de 10 Go chacun au serveur W19-SRV1.









© ENI – Tous droits réservés









Besoins de stockage :


- Modifier la lettre du lecteur CD en L:\.


En vue de stocker les documents de travail des utilisateurs, créez **un volume en RAID-5** pouvant héberger environ **6 Go** de données appelé « **Données** » et accessible depuis le lecteur **D:**





© ENI – Tous droits réservés





















© ENI – Tous droits réservés


Les membres du service informatique doivent pouvoir accéder à tout moment aux outils d'administration du système. Créez **un volume miroir de 4 Go** monté dans **C:\INFO-TOOLS** et reposant sur les disques **1** et **3**.




















Une base de données SQL Server d'une taille maximale de **8 Go** sera hébergée sur le serveur. Créez un volume **optimisé pour les performances** en lecture/écriture, nommé **Database** et accessible via le lecteur **E:\.**


© ENI – Tous droits réservés


Ces partitions n'hébergeront pas de système d'exploitation.











Configuration du stockage sur le serveur :

- Créez les volumes correspondant aux besoins depuis la console de **Gestion des disques**.
- Stockez des fichiers quelconques sur l'ensemble de vos lecteurs.

Simulation de panne :

Depuis les paramètres VMware Workstation, supprimez le disque SCSI n°3 puis observez les changements dans la console de **Gestion des disques**.

1. Pouvez-vous accéder aux données stockées sur **Données** ? ■ Oui □ Non

Le comportement peut différer en fonction du disque retiré.

© ENI – Tous droits réservés

Sur un RAID-5 il est possible de retirer un disque sans incidence sur l'accès aux données.

2. Pouvez-vous accéder aux données stockées dans **C:\INFO-TOOLS** ? ■ Oui □ Non


Pourquoi ?


Le comportement peut différer en fonction du disque retiré.


Sur un RAID-1 il est possible de retirer un disque sans incidence sur l'accès aux données.


<u>Réparation des volumes défectueux :</u>

- Ajoutez un disque supplémentaire via la console VMware Workstation puis réparez les volumes défectueux depuis la console **Gestion des disques**.
- Retirez un disque pour simuler une panne.
- Ajoutez un disque via la console VMware Workstation puis réparez les volumes défectueux depuis la console **Gestion des disques**.











© ENI – Tous droits réservés





© ENI – Tous droits réservés