Les bases de gestion d'un domaine


Démonstration 02 du module 02

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives aux opérations courantes dans la gestion d'un domaine Active Directory.

Déroulement

- Ouverture de la console MMC


Après l'ouverture de session sur la session du domaine, cliquer sur le menu **démarrer** (1), puis sur la tuile **Windows Administrative Tools** (2).



© ENI – Tous droits réservés

- Ajout du raccourci dans la barre des tâches


Dans l'explorateur qui vient de s'ouvrir, faire un clic droit sur la ligne **Active Directory Users and Computers** (1), puis sur la ligne **Pin to taskbar** (2). L'icône (3) apparaît.





- Accès à la console Active Directory


Cliquer sur le raccourci précédemment créé afin de voir l'arborescence de l'Active Directory précédemment configuré.





- Création Unité d'Organisation

Faire un clic droit à la racine du domaine (1), puis sur la ligne **New** (2) et enfin sur la ligne **Organizational Unit** (3). Indiquer dans l'input box **Mon Entreprise** (4), puis cliquer sur le bouton **OK** (5). L'UO apparaît dans l'arborescence du domaine (6).

© ENI – Tous droits réservés








- Création Arborescence

Dans l'UO « Mon Entreprise » qui vient d'être créée, créer les UO suivantes :


- Utilisateurs
- Ordinateurs
- Groupes





© ENI – Tous droits réservés


- Création Utilisateur


Se positionner dans l'UO **Utilisateurs** (1). Faire un clic droit, aller sur la ligne **New** (2), puis sur la ligne **User** (3). Dans les deux input box **First name** et **Last name** (4), indiquer un prénom et un nom. Dans l'input box **User logon name** (5), indiquer un login de connexion pour l'utilisateur, puis cliquer sur le bouton **Next** (6). Sur les lignes **Password** et **Confirm password** (7), indiquer un mot de passe avec Majuscule + Minuscule + Chiffre, puis cliquer sur le bouton **Next** (8). Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (9). L'utilisateur apparaît dans l'UO **Utilisateurs** (10).














© ENI – Tous droits réservés


- Création Ordinateur

Se positionner dans l'UO **Ordinateurs** (1). Faire un clic droit, aller sur la ligne **New** (2), puis sur la ligne **Computer** (3). Dans l'input box **Computer name** (4), indiquer un nom de machine, puis cliquer sur le bouton **Next** (5). Cliquer sur le bouton **Next** (6). Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (7). L'ordinateur apparaît dans l'UO **Ordinateurs** (8).












© ENI – Tous droits réservés




- Création Utilisateur

Se positionner dans l'UO **Groupes** (1). Faire un clic droit, aller sur la ligne **New** (2), puis sur la ligne **Group** (3). Dans l'input box **Group Name** (4), indiquer le nom du groupe, puis cliquer sur le bouton **OK** (5). Le groupe apparaît dans l'UO **Groupes** (6).









© ENI – Tous droits réservés


- Intégration Ordinateurs dans AD

Prérequis : avoir une VM Windows 10 configurée (correctement nommée, sur le même sous-réseau que la VM sur laquelle l'Active Directory est installé).


Aller dans les propriétés système de la VM Windows 10. Pour ce faire, appuyer simultanément sur la touche Windows du clavier ainsi que la touche R du clavier. Indiquer **control** dans l'input-box (1), puis cliquer sur le bouton **OK** (2). Cliquer sur le lien **Système et sécurité** (3). Cliquer sur le lien **Système** (4). Cliquer sur le lien **Modifier les paramètres** (5). Cliquer sur le bouton **Modifier** (6). Cocher le bouton radio **Domaine** et indiquer le nom du domaine à rejoindre (7), puis cliquer sur le bouton **OK** (8). Saisir les informations de sécurité (9), puis cliquer sur le bouton **OK** (10). Après redémarrage de la VM, la mire de connexion propose la connexion sur le domaine.










© ENI – Tous droits réservés












© ENI – Tous droits réservés

- Vérification de l'ajout du nouvel ordinateur dans l'AD

Se connecter sur la VM sur laquelle est installé l'Active Directory. Ouvrir la console **Active Directory Users and Computers**. Aller sur l'UO **Computers** (1). Faire un clic droit sur le nouvel ordinateur, puis sur le menu **Move** (2). Sélectionner l'UO **Ordinateurs** précédemment créée (3), puis cliquer sur le bouton **OK** (4). L'ordinateur se trouve désormais dans l'UO **Ordinateurs** précédemment créé.







© ENI – Tous droits réservés