Le formatage sous Windows Server


Démonstration 03 du module 01

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives au formatage avec les outils Windows

Déroulement

- Prérequis
  - Avoir suivi la démonstration 2 du module 1.
  - Avoir installé et configuré une VM Windows Server.
- Éditer la VM afin de pouvoir lui ajouter des disques.


Sélectionner la VM utilisée lors de la précédente démonstration (1) (ici W2019), puis cliquer sur **Edit virtual machine settings** (2).





© ENI – Tous droits réservés


- Ajout des disques depuis les Settings de la VM (à répéter 3 fois).

Cliquer sur le bouton **Add** (1). Vérifier que la ligne **Hard Disk** est correctement sélectionnée, puis cliquer sur le bouton **Next** (3). Vérifier que le bouton radio **SCSI** est coché, puis cliquer sur le bouton **Next** (4). Vérifier que le bouton radio **Create a new virtual disk** est coché, puis cliquer sur le bouton **Next** (5). Dans l'input box **Maximum disk size (GB) :** (6), choisir la taille du disque souhaité (ici 20GB). Ici, nous sélectionnons **Split virtual disk into multiple files**, puis cliquer sur le bouton **Next** (7). Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (8) pour finaliser l'ajout du disque sur votre VM.












© ENI – Tous droits réservés





- Vérification de l'ajout des 3 disques sur la VM.


À la fin du processus de rajout des disques sur la VM. Il doit apparaître 4 lignes **Hard Disk** dans les propriétés **Devices** de la VM. Sélectionner la VM modifiée puis vérifier que les 3 nouveaux disques sont bien présents (1).



© ENI – Tous droits réservés


- Démarrer la machine virtuelle

Sélectionner la VM utilisée lors de la précédente démonstration (1) (ici W2019), puis cliquer sur le bouton **démarrer** (2).



- Se connecter à la VM

Utiliser le compte Administrateur ainsi que le mot de passe associé (1).



- Accès à la console de gestion des disques.

Lors de l'accès à la session du serveur, le Gestionnaire de Serveur ou Serveur Manager se lance automatiquement.


© ENI – Tous droits réservés

Pour lancer la console permettant la gestion des disques, cliquer sur **Tools** (1), puis sur **Computer Management** (2).



Management des disques


Sur la console **Computer Manager**, cliquer sur **Disk management** (1) situé dans le menu **Storage**.



- Mise en ligne des disques (à répéter sur les 3 nouveaux disques).

La première étape pour pouvoir utiliser les disques nouvellement installés sur la VM est la mise en ligne de ces derniers.

Pour ce faire, sélectionner le premier disque **Disk 1** (1), puis faire un clic droit sur ce dernier afin de pouvoir cliquer sur la ligne **Online** (2).




- Initialisations des disques


La deuxième étape pour pouvoir utiliser les disques nouvellement installés sur la VM est l'initialisation de ces éléments.

© ENI – Tous droits réservés

Pour ce faire, sélectionner le premier disque **Disk 1** (1), puis faire un clic droit sur ce dernier afin de pouvoir cliquer sur la ligne **Initialize Disk** (2).

Vérifier que les 3 disques soient bien sélectionnés (3) ainsi que le bouton radio **GPT** (4). Enfin, cliquer sur le bouton **OK** (5).





© ENI – Tous droits réservés

- Création d'un volume fractionné

Sélectionner le Disk 1 (1), puis faire un clic droit afin de pouvoir cliquer sur la ligne **New Spanned Volume** (2).

Cliquer sur le bouton **Next** (3).


Dans la colonne **Available** (4), sélectionner le Disk 2 (5), puis cliquer sur le bouton **Add** (6).


Dans l'input box **Select the amount of space in MB**, nous indiquerons « 5000 » pour les deux disques (7), puis cliquer sur le bouton **Next** (8).


Sélectionner la lettre de lecteur F : (9), puis cliquer sur le bouton **Next** (10).

Dans l'input box **Volume label**, indiquer « Volume Fractionné » (11), puis cliquer sur le bouton **Next** (12).


Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (13), puis sur le bouton **Yes** (14) pour finaliser la configuration du nouveau Volume.










© ENI – Tous droits réservés










- Vérification du volume fractionné

Une fois la configuration terminée, votre volume doit apparaître à l'écran.



© ENI – Tous droits réservés

- Création d'un RAID-0

Sélectionner le Disk 1 (1), puis faire un clic droit afin de pouvoir cliquer sur la ligne **New Striped Volume** (2).

Cliquer sur le bouton **Next** (3).


Dans la colonne **Available** (4), sélectionner le Disk 2 (5), puis cliquer sur le bouton **Add** (6).


Dans l'input box **Select the amount of space in MB**, nous indiquerons « 5000 » (7), puis cliquer sur le bouton **Next** (8).


Sélectionner la lettre de lecteur G : (9), puis cliquer sur le bouton **Next** (10).

Dans l'input box **Volume label**, indiquer « RAID0 » (11), puis cliquer sur le bouton **Next** (12).


Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (13) pour finaliser la configuration du nouveau Volume.









© ENI – Tous droits réservés








- Vérification du RAID0

Une fois la configuration terminée, votre volume doit apparaître à l'écran.

© ENI – Tous droits réservés



- Création d'un RAID-1

Sélectionner le Disk 1 (1), puis faire un clic droit afin de pouvoir cliquer sur la ligne **New Striped Volume** (2).

Cliquer sur le bouton **Next** (3).


Dans la colonne **Available** (4), sélectionner le Disk 2 (5), puis cliquer sur le bouton **Add** (6).

Dans l'input box **Select the amount of space in MB**, nous indiquerons « 2000 » (7), puis cliquer sur le bouton **Next** (8).


Sélectionner la lettre de lecteur H : (9), puis cliquer sur le bouton **Next** (10).


Dans l'input box **Volume label**, indiquer « RAID1 » (11), puis cliquer sur le bouton **Next** (12).


Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (13) pour finaliser la configuration du nouveau Volume.





© ENI – Tous droits réservés












- Vérification du RAID1

© ENI – Tous droits réservés

Une fois la configuration terminée, votre volume doit apparaître à l'écran.



- Création d'un RAID-5

Sélectionner le Disk 1 (1), puis faire un clic droit afin de pouvoir cliquer sur la ligne **New RAID-5 Volume** (2).

Cliquer sur le bouton **Next** (3).


Dans la colonne **Available** (4), sélectionner le Disk 2 et 3 (5), puis cliquer sur le bouton **Add** (6).

Dans l'input box **Select the amount of space in MB**, nous indiquerons « 8462 » (7), puis cliquer sur le bouton **Next** (8).


Sélectionner la lettre de lecteur E : (9), puis cliquer sur le bouton **Next** (10).


Dans l'input box **Volume label**, indiquer RAID5 (11), puis cliquer sur le bouton **Next** (12).


Enfin, cliquer sur le bouton **Finish** (13), puis sur le bouton **Yes** (14) pour finaliser la configuration du nouveau Volume.





© ENI – Tous droits réservés















- Vérification du RAID5

© ENI – Tous droits réservés

Une fois la configuration terminée, votre volume doit apparaître à l'écran.



© ENI – Tous droits réservés