

Web版が更新されないときの対処方法

ブラウザに保存された古いデータ(キャッシュ)を消して、最新版を表示させる手順です。

以前アプリを開いたことがあるパソコンでは、ブラウザが「前に見た画面」を保存していて、新しいバージョンに更新されないことがあります。以下の手順で、保存された古いデータを消すと解決します。

所要時間の目安:1〜2分程度です。パソコンやアプリの専門知識は不要です。手順どおりにクリックしていくだけで完了します。

目次

- まずはこちらをお試しください(最も簡単な方法)
- [Google Chrome](#) での消し方
- [Microsoft Edge](#) での消し方
- [よくある質問](#)

① まずはこちらをお試しください(最も簡単な方法)

設定画面を開かなくても、キーボードのボタンを押すだけで直ることがあります。まずはこちらを試してみてください。

Windows/パソコンの場合

Ctrl + Shift + R

Macパソコンの場合

command ⌘ + shift ↑ + R

手順:

- ① アプリのWeb版のページ(<https://sn-report.web.app/>)を開いた状態にする
既に開いている場合はそのままOKです
- ② そのままキーボードで上記のボタンを3つ同時に押す

3つのキーを同時に押したままにしてから、指を離してください

- 3 画面が一瞬白くなり、読み込みが始まれば成功です

これで直らない場合のみ、下の「Chromeでの消し方」「Edgeでの消し方」を参考に、より確実な方法をお試しください。

2 Google Chrome での消し方

C 方法A:設定画面から消す 確実

- 1 Chromeの右上にある 点が3つ縦に並んだマーク(:) をクリックする
- 2 メニューの中から「履歴」にマウスを合わせ、出てきた一覧から「閲覧履歴を消去...」をクリックする
- 3 「期間」を「全期間」に変更する
最初は「過去1時間」等になっていることが多いので、必ず「全期間」に変更してください
- 4 「キャッシュされた画像とファイル」にチェックが入っていることを確認する
「閲覧履歴」「Cookie」は外したままで問題ありません(ログイン情報が消えるのを防ぐため)
- 5 右下の「データを削除」 ボタンをクリックする
- 6 もう一度アプリのページ(<https://sn-report.web.app/>)を開き直す

C 方法B:アドレスバーから直接開く

手順2の「設定 → 履歴」を探す手間を省き、直接ショートカット画面を開く方法です。

- 1 Chromeのアドレスバー(URLを入力する欄)をクリックする
- 2 次のURLを入力してEnterキーを押す
`chrome://settings/clearBrowserData`
- 3 あとは方法Aの手順3以降と同じです(全期間・キャッシュされた画像とファイル・データを削除)

3 Microsoft Edge での消し方

E 方法A:設定画面から消す 確実

- 1 Edgeの右上にある 点が3つ横に並んだマーク(...) をクリックする
- 2 メニューの中から 「設定」 をクリックする
- 3 左側のメニューから 「プライバシー、検索、サービス」 をクリックする
- 4 「閲覧データをクリア」 の項目にある 「クリアするデータの選択」 ボタンをクリックする
- 5 「時間の範囲」 を 「すべての期間」 に変更する
- 6 「キャッシュされた画像とファイル」 にチェックが入っていることを確認する
「閲覧の履歴」「Cookieおよびその他のサイトデータ」は外したままで問題ありません(ログイン情報が消えるのを防ぐため)
- 7 「今すぐクリア」 ボタンをクリックする
- 8 もう一度アプリのページ(<https://sn-report.web.app/>)を開き直す

E 方法B:アドレスバーから直接開く

手順2〜4の「設定」を探す手間を省き、直接ショートカット画面を開く方法です。

- 1 Edgeのアドレスバー(URLを入力する欄)をクリックする
- 2 次のURLを入力してEnterキーを押す
`edge://settings/clearBrowserData`
- 3 あとは方法Aの手順5以降と同じです(すべての期間・キャッシュされた画像とファイル・今すぐクリア)

4 よくある質問

Q. データを削除すると、ログインし直しが必要になりますか？

A. 上記の手順どおり「キャッシュされた画像とファイル」だけにチェックを入れた場合は、ログイン情報(Cookie)は消えないため、基本的にはそのまま使い続けられます。もし万が一ログイン画面が表示された場合は、いつも通りのメールアドレスとパスワードでログインし直してください。

Q. 手順を実行しても画面が変わりません。

A. 一度パソコンを再起動してから、もう一度アプリのページを開いてみてください。それでも変わらない場合はご連絡ください。

Q. スマートフォンのブラウザ(Chrome/Edgeアプリ)でも同じ症状が出た場合は？

A. 恐れ入りますが、スマートフォンをお使いの場合は、Web版ではなく**APK版(アプリ本体)**のご利用をおすすめします。APK版はこのような表示不具合が起きない仕組みになっています。マニュアルの「Web版とAPK版の違い」をご参照ください。

ご不明な点がございましたら、遠慮なくご連絡ください。手順を一緒に確認しながら対応いたします。

札幌中野冷機 業務日報アプリ
Web版キャッシュ対処ガイド