

MARKETPLACE BLOCKCHAIN

MERCADO PRIVADO VERIFICADO

Plataforma descentralizada para registrar empresas y proveedores, publicar licitaciones privadas, auditar servicios y calificar proveedores — todo con registro inmutable en Solana.

VER CÓMO FUNCIONA

Setup técnico



RED SOLANA — LOCALNET

FLUJO DE OPERACIÓN

CÓMO FUNCIONA

PARTICIPANTES

TRES ROLES

STACK TÉCNICO

CONSTRUIDO CON

SOLANA

BLOCKCHAIN

ANCHOR

SMART CONTRACTS

RUST

BACKEND + CONTRATO

AXUM

API REST

DOCKER

INFRAESTRUCTURA

INSTRUCCIONES

SETUP LOCAL

Sigue estos pasos en orden para levantar el entorno local completo.

01 SETUP INICIAL

```
# Instalar Solana
curl --proto 'https' --tlsv1.2 --sSL \
  https://solana-install.solana.workers.dev | bash

export PATH="$HOME/.local/share/solana/\
install/active_release/bin:$PATH"

# Crear keypair (si no existe)
solana address || solana-keygen new \
  --outfile ~/.config/solana/id.json \
  --no-bip39-passphrase

solana config set --url http://localhost:8899
```

⚠ Solo la primera vez. Si ya tienes keypair, saltalo.

02 COMPILAR CONTRATO

```
cd program/

# Primera compilación
anchor build

# Generar keypair fijo del programa
solana-keygen new \
  --outfile target/deploy/centralize-keypair.json \
  --no-bip39-passphrase --force

# Ver el Program ID permanente
solana-keygen pubkey \
  target/deploy/centralize-keypair.json

# Actualizar en: lib.rs, Anchor.toml, .env
anchor keys sync
anchor build
```

⚠ El Program ID generado es permanente. Ponlo en los 3 archivos.

03 LEVANTAR DOCKER

```
cd infrastructure/

make dev

# Esperar ~15 segundos...

# Airdrop SOL al validator local
solana airdrop 10 --url http://localhost:8899
solana airdrop 10 --url http://localhost:8899
solana airdrop 10 --url http://localhost:8899
```

⚠ Nunca uses 'docker compose down' o perderás el ledger.

04 DESPLEGAR Y USAR

```
cd program/

# Desplegar contrato
anchor program deploy \
  target/deploy/centralize.so \
  --provider.cluster localnet

# Abrir el HTML de la consola API
# - Click en "Initialize Platform" (naranja)
# - Registrar empresa
# - Registrar proveedor
# - ¡Listo!
```

⚠ 'Initialize Platform' se llama UNA SOLA VEZ después de cada deploy.