Aplicaciones MSX

Iniciar la máquina en modo BASIC con:

openmsx -machine Talent_DPC-200 -command "plug joyporta keyjoystick1"

Además configura el Joystick port 1 como 'keyjoystick1' De esta manera el personaje se mueve con las teclas del cursor los botones son espacio, 'M' y 'N'

Juegos MSX en la Talent DPC-200

Pac Man (1984)

Cargar la ROM Pac Man-1984-Namco-J. rom en la unidad de cartuchos A.

openmsx -machine Talent_DPC-200 -command "plug joyporta
keyjoystick1" -carta cartuchos_msx/Pac_Man-1984-Namco-J.rom

Yie Ar Kung-Fu (1985)

Cargar la ROM Yie_Ar_Kung-Fu-1985-Konami-J.rom en la unidad de cartuchos A.

openmsx -machine Talent_DPC-200 -command "plug joyporta
keyjoystick1" -carta cartuchos msx/Yie Ar Kung-Fu-1985-Konami-J.rom

The Goonies (1986)

Cargar la ROM Goonies_The-1986-Konami-J.rom en la unidad de cartuchos A.

openmsx -machine Talent_DPC-200 -command "plug joyporta
keyjoystick1" -carta cartuchos_msx/Goonies_The-1986-Konami-J.rom

F1 Spirit (1986)

Cargar la ROM F1_Spirit-1987-Konami-J.rom en la unidad de cartuchos A.

```
openmsx -machine Talent_DPC-200 -command "plug joyporta
keyjoystickl" -carta cartuchos msx/F1 Spirit-1987-Konami-J.rom
```

Juegos MSX2 en la Talent TPC-310

Metal Gear

Cargar la ROM Metal_Gear-Eu.rom en la unidad de cartuchos A.

```
openmsx -machine Talent_TPC-310 -command "plug joyporta
keyjoystick1" -carta cartuchos_msx2/Metal_Gear-Eu.rom
```

Utilidades MSX2

Iniciar la máquina en modo BASIC con:

```
openmsx -machine Talent_TPC-310 -command "plug joyporta
keyjoystick1"
```

Presionar simultáneamente las teclas control y mayúsculas de la izquierda.

Easter Egg

Llevar el cursor hasta la esquina inferior derecha y presionar la barra espaciadora. Esperar varios segundos. Aparecerán las imagenes del equipo de Telemática.