Data e hora

Semana no ano

Semana

W

| | Dia | | |
|---|-----|---|---|
| ı | • | d | Dia no mês, com dois dígitos (01 a 31) |
| 1 | • | j | Dia no mês, sem preenchimento de zero à esquerda (1 a 31) |
| 1 | • | t | Dias que contêm o mês atual (28 a 31) |
| 1 | • | D | Dia da semana, com três letras (Mon a Sun) |
| ı | • | S | Sufixo ordinal em inglês para o dia do mês, dois dígitos |
| l | • | 1 | Dia da semana, completo (Monday a Sunday) |
| ı | • | N | Dia da semana numérico ISO-8601 (1 [segunda] a 7 [domingo]) |
| ı | • | W | Dia da semana numérico (0 (domingo) a 6 (sábado)) |
| ı | • | z | Dia do ano (0 a 365) |
| ļ | | | |

g Horas, formato 12 horas, sem zero à esquerda (1 a 12) h Horas, formato 12 horas, com dois dígitos (01 a 12) G Horas, formato 24 horas, sem zero à esquerda (0 a 23) H Horas, formato 24 horas, com dois dígitos (00 a 23) a Antes/depois de meio-dia (minúsculo) (am, pm) A Antes/depois de meio-dia (maiúsculo) (AM, PM) i Minutos, com dois dígitos (00 a 59) s Segundos, com dois dígitos (00 a 59) u Milissegundos

| Mês | | |
|-----|---|---|
| • | m | Mês no ano, com dois dígitos (01 a 12) |
| • | n | Mês no ano, sem zeros à esquerda |
| • | F | Mês, nome completo (January a December) |
| • | M | Mês, nome com três letras (Jan a Dec) |
| | | |
| Δηο | | |

Retorna 1 se for ano bissexto

Ano, com quatro dígitos

Ano, com dois dígitos

| Timezone | | | | | |
|----------|----|---|--|--|--|
| • | е | Fuso horário | | | |
| • | Т | Fuso horário abreviado | | | |
| • | -1 | Retorna 1 se a data estiver em horário de verão | | | |
| • | 0 | Diferença de horas para GMT | | | |
| • | Р | Diferença de horas para GMT com dois pontos | | | |
| | | | | | |

c Formato ISO 8601 (Exemplo: 2004-02-12T15:19:21+00:00) r Formato RFC 2822 (Exemplo: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200)

Data