

 Acceso Web Directo (PC / Mac / Red LAN)

PWA OPERADOR (VENTA, TURNOS Y CAJA):

BACKOFFICE (TORRE DE CONTROL, BI Y ADMIN):

API BACKEND & SWAGGER DOCS:

 Acceso Seguro HTTPS (Móviles / PWA Real)

PWA OPERADOR (GPS & OFFLINE ACTIVO):

BACKOFFICE HTTPS:

DESCARGA CERTIFICADO RAÍZ CA:

 Cuentas y Credenciales de Prueba Verificadas

Rol	Usuario	Contraseña	Punto / Asignación	Módulo y Capacidades Clave
ADMIN	admin	admin123	Acceso Total	Control Tower, 10 Reportes BI, Catálogo 103 Puntos, Costos, Usuarios, Parámetros y Auditoría
OPERACIONES	ops	ops123	Red General	Control Tower en vivo, 10 Reportes BI, Rutas de carritos, Desempeño y Catálogo
FINANZAS	finanzas	fin123	Caja Central	Control Tower, 8 Reportes BI (Caja, Arqueos, Conciliación de cierres y Merma valorizada)
SUPERVISOR	sup1	sup123	Zona Centro	Ruta en campo, Auditorías con fotos, Casos urgentes y 8 Reportes filtrados por su zona
OPERADOR 1	op1	op123	Metro Insurgentes (C-001)	PWA Operador: Turno abierto en curso, Ventas Efectivo/QR, Tarjeta de Ranking en vivo
OPERADOR 2	op2	op123	Parque México (C-002)	PWA Operador: Apertura con Fondo de Caja (\$200), Devoluciones/Salidas y Casos con foto
OPERADOR 3	op3	op123	Alameda Central (C-003)	PWA Operador: Apertura con validación GPS (≤50 m), Modo Offline, Recibir y Contar

 Nuevas Capacidades Integradas (v1.4)

1. Caja, Devoluciones y Auditoría en Vivo

Registro de fondo inicial en apertura, salidas/gastos de caja con caso automático, devoluciones registradas y conciliación en vivo al cerrar turno.

2. Módulo de 10 Reportes BI con Exportación

Resumen Ejecutivo, Ventas, Puntos, Caja, Personas, Cumplimiento, Inventario, Calidad, Mantenimiento y Expansión. Descarga CSV y exportación PDF imprimible.

3. Seguridad, MFA y Respaldo Automático

Soporte TOTP (Google Authenticator), deduplicación de alertas, SLA por criticidad y contenedor backup con respaldos PostgreSQL continuos.

 Instalación en Móviles (PWA Real)

1. Conectar el teléfono a la misma red Wi-Fi de la VM (LAN).

2. Abrir en el navegador móvil: <http://192.168.100.164:8446/ca.crt> para descargar el certificado raíz.

3. **Android:** Ajustes → Seguridad → Cifrado y credenciales → Instalar certificado de CA → Seleccionar ca.crt.

4. **iOS:** Abrir archivo → Perfil descargado → Instalar. Luego: Ajustes → General → Información → Confianza en certificados → Activar switch.

5. Ingresar a <https://192.168.100.164:8443> y presionar **"Añadir a pantalla de inicio"**. Con esto el GPS y almacenamiento IndexedDB quedan 100% operativos.

 Datos de Infraestructura y Servidor (Proxmox VM 104)

Acceso SSH Servidor:
ssh pepito@192.168.100.164
Contraseña: pepito123
Ruta del proyecto: /opt/pepito-os

PostgreSQL 16:
Puerto externo: 5433 | DB: pepito
User: pepito | Pass: pepito
MinIO Evidencias: pepito-evidence

Comando de Verificación Total:
cd /opt/pepito-os
./scripts/levantar.sh
192.168.100.164

PEPITO OS — Sistema Operativo de Microfranquicia CDMX · Documento Técnico de Accesos

Repositorio: <https://github.com/software/PepitoS.git> · Rama: main (commit b35ebf9)