

Informe de Cambios

Flow Plataforma de Inteligencia Logística



Versión 2026/97

Período: 04/07/2026 a 31/07/2026


Revisión 00

Fecha: 01/09/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funcionalidades instalado en su Flow Web.

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP



¡Gracias por ser usuario de Flow Web!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y añadir nuevas funcionalidades, con el fin de ofrecer una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Sumario

1.	Flow Web	4
1.1	Mejoras	4
1.1.1	Herramientas - Asignaciones - Camiones en la Industria	4
1.1.2	Herramientas - Asignaciones - Tasa de Flujo	4
1.1.3	Herramientas - Asignaciones - Tipo de Carga mediante el Registro de Ejes	5
1.1.4	Consultas - Registros de cambios de las granjas	6
1.1.5	Registros - Parámetros Logísticos - Considerar Conjuntos en el inventario de Patio	7
1.1.6	Way - Herramientas - Asignaciones - Adaptación de Intercambio de Caña.	7
1.1.7	Way - Herramientas - Rotograma - Versión Mapa Flow.	8
1.1.8	Way - Herramientas - Asignaciones - Monitoreo de Viajes	10
1.1.9	Way - Registros - Way Híbrido	13
1.1.10	Way - SGPA - Editor de Caminos - Upload de archivos GeoJSON	15
1.1.11	Way - SGPA - Editor de Caminos - Upload de archivos GeoJSON	17
1.1.12	Way - SGPA - Editor de Caminos - Checkpoints	18
1.1.13	Way - SGPA - Editor de Caminos - Mejoras de Usabilidad	19
1.1.14	Way - SGPA - Reporte Way - Eliminación de Columna	24
1.2	Soporte	25
1.2.1	Herramientas - Dashboard - Caña por Entregar	25
1.2.2	Herramientas - Asignaciones - Meta/Entregado	25
1.2.3	Herramientas - Asignaciones - Mensaje en la Transferencia	25
1.2.4	Herramientas - Asignaciones - Asignación en Patio	25
1.2.5	Herramientas - Asignaciones - Distancia del Frente	26
1.2.6	Herramientas - Asignaciones - Usina Destino	26
1.2.7	Consultas - Entrada y Salida por Hora - Filtro de Fecha	26
1.2.8	Consultas - Velocidad Media - Viajes	27
1.2.9	Consultas - Historial de Asignaciones - Ruta Recibida	27
1.2.10	Way - SGPA - Editor de Caminos - Actualización del Mapa	27

1. Flow Web

1.1 Mejoras

1.1.1 Herramientas - Asignaciones - Camiones en la Industria

Notas de Lanzamiento: Mejora implementada para impedir que los camiones ubicados en la industria sean enviados a una parada en campo. Para garantizar esta regla, las opciones "Campo" y "Taller" fueron eliminadas de la funcionalidad de poner un equipo en parada. En estos casos, la ubicación de la parada se definirá automáticamente.




Figura 01 – Opciones "Campo" y "Taller" eliminadas de la funcionalidad de poner un equipo de la industria en parada.



Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Haga clic en un equipo en la industria > Opciones > Poner en parada.

1.1.2 Herramientas - Asignaciones – Tasa de Flujo

Notas de Lanzamiento: Se incorporó un temporizador en el panel de "Tasa de Flujo" de la pantalla de Asignaciones para permitir la actualización automática de los "Flujo de Equilibrio de Minutos".



Tasa de Flujo 60S RESUMIR

FRENTE

Frente	Flujo de Equilibrio de Minutos	Tiempo de viaje	Ciudad	Exceso de Carga	Tipo de Cálculo	Hora última asignación
40-F 40	0	03:33:38	-	No	INFORMADO	Sin asignaciones
22-F22	0	01:55:43	-	No	INFORMADO	71068 min
21-F21	0	03:09:50	-	No	INFORMADO	7296 min
25-F25	0	02:07:16	-	No	INFORMADO	102274 min

INDÚSTRIA

Figura 02 – Inclusión de temporizador en la pantalla de "Tasa de Flujo"

Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Tasa de Flujo. Llamado: S-080426-003.

1.1.3 Herramientas - Asignaciones - Tipo de Carga mediante el Registro de Ejes

Notas de Lanzamiento: Se realizó una mejora en el sistema para los escenarios en los que los parámetros "Utiliza CDC en la Nube", "Activar Filtro por Eje" y "Activar Tipo de Carga por Remolque" estén habilitados. A partir de este ajuste, en la pantalla de Asignaciones, durante el proceso de "Ingreso Manual de Remolque", el sistema identificará automáticamente el Tipo de Carga según el registro de ejes de los equipos. Al seleccionar el Camión y los Remolques en la ventana de asignación, el sistema verificará la cantidad de ejes registrada y definirá automáticamente el Tipo de Carga correspondiente. Como complemento, se agregó la opción "Acoplada". Al incluir remolques manualmente y cuando el parámetro "Activar Tipo de Carga por Remolque" esté activo, el usuario podrá indicar si el remolque está o no acoplado. Esta información se utilizará exclusivamente para determinar el Tipo de Carga más adecuado según la configuración registrada.





Figura 03 – Opción “Acoplada” al incluir remolques manualmente.

Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar un camión > Editar Carretas. Llamado: S-290426-156. Aplicado el: 19/08/2026.

1.1.4 Consultas – Registros de cambios de las granjas

Notas de Lanzamiento: Mejora realizada en el informe "Registros de Cambios de las granjas", modificando el campo "Unidad" para que muestre el nombre y el código registrados en la unidad. Además, los campos "Frente" y "Zafra" pasaron a mostrar el código registrado por el usuario, en lugar del código interno del sistema.



Unidade	Saffa	Frente	Fazenda	Tipos	Distancia	Distancia	Distancia	Data	Transporte	Capacidad	Capacidad	Saldo	Data	Exceso	Capacidad	Tonelada	Orden	Trigeto	Velocidade	Atualiza	Cx
50 - HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	19	6024	1	0	0	0	29/07/2026	No	0	0	0		No	0	0			0	No	0
50 - HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	101	39	1	0	0	0	27/07/2026	No	0	0	0		No	0	0			0	No	0
50 - HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	101	39	1	0	0	0	13/07/2026	No	0	0	0	11/08/2026	No	35	0			0	No	0
50 - HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	101	39	1	0	0	0	13/07/2026	Si	0	0	0	11/08/2026	No	35	0			0	No	0
50 - HOMOLOGAÇÃO FLOW	2026	10	5	2	0	0	0		No	0	0	0	26/08/2026	No	35	0			0	No	0

Figura 04 – Columnas “Unidad”, “Zafra” y “Frente” mostrando la descripción y los códigos conforme al registro del cliente.

Acceda a Menú superior izquierdo > Consultas > Logs de Cambios de las granjas liberadas. Llamado: S-280426-119 y S-070526-056. Aplicado el: 26/08/2026.

1.1.5 Registros - Parámetros Logísticos - Considerar Conjuntos en el inventario de Patio

Notas de Lanzamiento: Se creó el parámetro "Considerar Conjuntos en el inventario de Patio", que permite al sistema corregir inconsistencias ocasionadas por fallas en la lectura de remolques en Kijo, utilizando la información del conjunto como referencia.




Figura 05 – Parámetro “Considerar Conjuntos en el inventario de Patio” disponible al habilitar el parámetro “Usa la Nube de CDC”.



Acceda a Menú superior derecho > Registros > Parámetros y Operaciones > Parámetros Logísticos > Editar > Parámetros > Usa la Nube de CDC > Considerar Conjuntos en el inventario de patio. Llamado: S-230426-151. Aplicado el: 19/08/2026.

1.1.6 Way - Herramientas - Asignaciones - Adaptación de Intercambio de Caña.

Notas de Lanzamiento: Se realizaron ajustes en los entornos que utilizan el módulo "Way" para soportar correctamente las operaciones de intercambio de caña entre unidades, garantizando la vinculación, la búsqueda y la visualización de los trayectos cuando el camión es asignado a una unidad y realiza la entrega en otra.




Figura 06 – Trayecto con icono de intercambio de caña y descripción del ingenio de destino.

Acceda a Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Llamado: S-250826-029.

1.1.7 Way – Herramientas – Rotograma – Versión Mapa Flow.

Notas de Lanzamiento: Se realizó una mejora en Flow para facilitar la identificación de discrepancias entre la versión del mapa utilizada por el sistema y la versión disponible en la unidad a bordo de los camiones.

Anteriormente, la versión del mapa se mostraba únicamente en el SGPA. Sin embargo, al acceder a los detalles de una asignación y consultar la pestaña Rutas, podía mostrarse el mensaje "Versión del Mapa Divergente" sin que el operador tuviera visibilidad inmediata de las versiones involucradas. Dado que esta discrepancia puede impactar directamente la planificación y ejecución de las rutas, se implementaron las siguientes mejoras:

- En la pantalla del **Rotograma**: se incorporó un ícono en la esquina superior derecha que muestra la versión actual del mapa utilizada por Flow.




Figura 07 – Mapa del Rotograma que muestra la versión utilizada por Flow.

- En la pestaña **Rutas**, en los detalles del camión, se muestran la versión actual del mapa en Flow y la versión del mapa disponible a bordo siempre que exista una discrepancia entre ambas.




Figura 08 – Visualización de la versión del mapa en Flow y de la versión del mapa a bordo.

- En la consulta Historial de Asignaciones, se agregó una columna con la versión del mapa del camión asignado. La columna utiliza indicadores visuales para facilitar la identificación: el color **verde** indica que la versión del mapa está alineada con la versión de Flow, mientras que el color **rojo** indica que la versión del mapa difiere de la versión de Flow.




Figura 09 – Columna con la versión del mapa del camión asignado.



Acceda desde Menú superior izquierdo > Herramientas > Rotograma; también desde Menú superior izquierdo > Asignaciones > Seleccionar un camión asignado > pestaña Rutas; y desde Menú superior izquierdo > Consultas > Historial de Asignaciones. Llamado: S-010426-103.

1.1.8 Way – Herramientas – Asignaciones – Monitoreo de Viajes

Notas de Lanzamiento: En esta versión, se implementaron mejoras visuales y funcionales en las pestañas "**Monitoreo de Viaje**" y "**Rutas**" de la pantalla de detalles de la asignación, incluyendo el direccionamiento dinámico y la estandarización visual de los íconos de los equipos, el control de visualización en la leyenda, el ajuste del rastro y el bloqueo del mapa en la ruta Bandeirante, la ampliación del mapa de seguimiento, la visualización exclusiva de la ruta actual en transferencias en Flow y el manejo de excepciones con un mensaje de error cuando no se localice el lote al seleccionar una tarjeta (card).

➤ Mejoras en el Ícono del Equipo y Direccionamiento:

- **Direccionamiento Dinámico:** El ícono del equipo activo debe orientar su dirección estrictamente de acuerdo con el valor de SPIN (campo 9 del KJO 00).



Figura 10 – Direccionamiento dinámico.

➤ Estandarización de colores y estilos de íconos por estado:

- **Desplazamiento Vacío:** Ícono de color azul.
- **Desplazamiento Cargado:** Ícono de color verde.
- **Desvío de Ruta:** Ícono de color rojo.



Figura 11 – Íconos por estado.

- **Ida Bandeirante:** Ícono de color amarillo, con contorno negro y flecha interna negra.
- **Regreso Bandeirante:** Ícono de color naranja, con contorno negro y flecha interna negra.



Figura 12 – Íconos para rutas Bandeirante.

➤ **Control Individual de Rutas:** Inclusión de casillas de verificación (*checkboxes*) funcionales en la leyenda del mapa para permitir la visualización u ocultación individual de cada ruta.




Figura 13 – Inclusão de casillas de verificación (checkboxes).

➤ Comportamiento visual de la ruta Bandeirante:

- Ruta Bandeirante de Ida: Color amarillo.
- Ruta Bandeirante de Regreso: Color naranja.




Figura 14 – Colores de las rutas Bandeirante.

➤ Comportamiento visual de la ruta planificada:

- Ruta Planificada de Ida: Color azul.
- Ruta Planificada de Regreso: Color verde.
- Ruta Realizada: Color negro.
- Desvío de Ruta: Color rojo.



Figura 15 – Colores de las rutas planificadas.

➤ **Ocultación del mapa:** El mapa de la pestaña "Rutas" se oculta cuando el trayecto es del tipo Bandeirante.



Figura 16 – Mapa não exibido para trajetos do tipo Bandeirante.

Acceda desde Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Seleccionar un camión asignado > pestañas Seguimiento de Viaje/Rutas. Llamado: S-270726-143.

i Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.1.9 Way – Registros – Way Híbrido

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en el sistema para procesar viajes Way utilizando datos provenientes del equipo embarcado. En caso de que no exista equipo embarcado, el cálculo se realizará con Way Inactivo.

Cuando haya información disponible del equipo embarcado, el cálculo del viaje deberá utilizar el retorno y la previsión estimada proporcionados por dicho equipo. En ausencia de esta información, el procesamiento continuará utilizando el modo Way Inactivo.

Para ello, se creó el campo **“Navegación Embarcada Activa”** en el registro de “Equipo de Rutas”. Cuando este campo esté habilitado, Flow deberá utilizar exclusivamente los datos de retorno y previsión provenientes del equipo embarcado para el cálculo del viaje, dejando de utilizar el “Motor de Rutas V2” configurado para el equipo.




Figura 17 – Parámetro “Navegación Embarcada Activa” en el registro de Equipos de Rutas.

En este desarrollo, también se realizaron ajustes en la visualización y el comportamiento de pestañas, botones, columnas de consultas e indicadores, garantizando que se presenten correctamente de acuerdo con la configuración de cada vehículo. Se consideraron escenarios en los que Way esté inactivo, pero la navegación embarcada esté activa en determinados camiones.

Los ajustes contemplan los siguientes componentes: la pestaña “Monitoreo de Viaje”; los indicadores de recepción de ruta y la opción de reenvío de ruta en la pestaña “Rutas”; el indicador de estado de búsqueda de ruta en la pantalla de asignación de camiones; y la columna “Transb. Band. Válido” en la consulta “Historial de Asignaciones”.

Todos estos componentes deben seguir la siguiente lógica:

- **Way inactivo + Navegación embarcada inactiva:** los componentes no se muestran.
- **Way inactivo + Navegación embarcada activa:** los componentes se muestran.
- **Way activo:** los componentes se muestran normalmente.



Acceda desde Menú superior derecho > Registros > Equipos > Equipos de Rutas > Nuevo Equipo de Rutas.



Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.1.10 Way - SGPA - Editor de Caminos - Upload de archivos GeoJSON

Notas de Lanzamiento: Se realizó una mejora en el módulo “Editor de Carreteras” para unificar las dos funcionalidades, Upload de GeoJSON y Upload de GeoJSON (archivos grandes), en un único flujo de importación. La nueva solución combina validación de datos, control de duplicidades, integración más consistente con la red vial y capacidad de procesamiento escalable, garantizando una mayor seguridad, calidad e integridad de los datos importados.




Figura 18 - Nuevo botón y ventana modal para la carga de archivos de mapas GeoJSON.

También se incorporó una funcionalidad para el seguimiento del procesamiento en tiempo real. El progreso de la importación puede consultarse mediante el botón Registros de Procesamiento de la Hacienda, disponible en la barra de herramientas. En la ventana de registros se muestra el porcentaje de avance del procesamiento, lo que permite monitorear la evolución de la importación hasta su finalización.

Además, cada registro de procesamiento ofrece acciones adicionales. El botón representado por un ícono de mapa permite visualizar, directamente en el Editor de Carreteras, las vías incorporadas a partir del archivo GeoJSON procesado. Por su parte, el botón Exportar permite generar un informe con los detalles completos del procesamiento realizado, facilitando auditorías y el análisis de posibles incidencias.

ID	Status	Data Inicial	Data Final	Progresso	Usuário	GeoJSON	Bbox	Detalhes
85	Completo	03/08/2026, 19:17:05	03/08/2026, 23:39:58	100%	alexandre.souto	Sim		
80	Completo	03/08/2026, 10:59:22	03/08/2026, 11:01:58	100%	"alexandre.souto"	Sim		
60	Completo	28/05/2026, 10:04:14	28/05/2026, 10:04:16	100%	dieni.silva	Não		
59	Completo	28/05/2026, 10:02:23	28/05/2026, 10:02:26	100%	dieni.silva	Não		
58	Completo	28/05/2026, 09:42:29	28/05/2026, 09:42:32	100%	dieni.silva	Não		
57	Completo	28/05/2026, 09:40:19	28/05/2026, 09:40:21	100%	dieni.silva	Não		
56	Completo	28/05/2026, 09:38:50	28/05/2026, 09:38:52	100%	dieni.silva	Não		
55	Completo	28/05/2026, 09:37:42	28/05/2026, 09:37:45	100%	dieni.silva	Não		

Figura 19 - Registros y porcentaje de procesamiento de GeoJSON.




Figura 20 - Visualización en el registro de las vías incorporadas durante el procesamiento.



Acceda en SGPA > Menú superior izquierdo > Módulo > Editor de Carreteras
> Barra de herramientas lateral izquierda > seleccionar la opción Carga de GeoJSON.
Llamado: S-170726-110.



Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.1.11 Way - SGPA - Editor de Caminos - Upload de archivos GeoJSON

Notas de Lançamento: Se realizó una mejora en el flujo de carga de archivos GeoJSON, incorporando una selección de opciones que determina cómo se procesará el archivo después de la importación.

➤ Importar SIN conectarse a la red existente.

En esta opción, el archivo GeoJSON se visualiza directamente en el mapa, sin realizar conexiones automáticas con las carreteras de la red existente. Tampoco se ejecutan procesos de validación, simplificación, corrección ni procesamiento automático del archivo.

De esta manera, el archivo queda disponible directamente en el Editor de Carreteras para que el usuario pueda realizar las modificaciones y validaciones necesarias, incluida la conexión manual de las carreteras a la red existente, y posteriormente guardar los cambios realizados.

➤ Importar conectando a la red existente.

En esta opción, el archivo sigue el flujo asíncrono de procesamiento ya existente. Durante el procesamiento, se realizan las validaciones necesarias y se ejecutan los algoritmos responsables de la integración inteligente del archivo con la red existente, incluyendo las conexiones automáticas de las carreteras y la eliminación de duplicados.

Una vez finalizado el procesamiento, el resultado queda disponible para su uso en el Editor de Caminos.




Figura 21 – Selección de opciones que determina cómo se procesará el archivo después de la importación.




Figura 22 – El botón “Guardar” habilitado.

Acceda a SGPA > Menú superior izquierdo > Módulos > Editor de Carreteras > Carga de GeoJSON. Llamado: S-220726-117.

Disponble para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.1.12 Way – SGPA – Editor de Caminos – Checkpoints

Notas de Lanzamiento: Se modificó la descripción del botón de la barra de herramientas “Checkpoints” a “Puntos de Alerta”.

Con el fin de corregir una inconsistencia en la estandarización de los nombres de los recursos compartidos entre Flow y SGPA - Editor de Caminos, se actualizó la nomenclatura del recurso responsable de la visualización de los puntos de bloqueo y de los puntos de alarma.




Figura 23 – Cambio de la descripción de “Checkpoints” a “Puntos de Alerta”.

Acceda en SGPA > Menú superior izquierdo > Módulos > Editor de Carreteras > Puntos de Alerta.

Disponble para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.1.13 Way - SGPA - Editor de Caminos – Mejoras de Usabilidad

Notas de Lanzamiento: Se realizaron mejoras en el módulo “Editor de Carreteras”, según se detalla a continuación:

➤ Centralización del área de navegación

El botón ubicado en la barra lateral derecha, anteriormente utilizado para “Mostrar mi ubicación”, ha cambiado su comportamiento. Al activarlo, el sistema ahora dirige el mapa al punto central del *bounding box* registrado para el cliente, realizando automáticamente el zoom necesario para encuadrar toda el área de navegación.

La descripción de la funcionalidad también fue actualizada a: “Ir al centro del área de navegación”.




Figura 24 - Opção “Ir al centro del área de navegación”.

➤ Estandarización de la nomenclatura de los Puntos de Alerta.

Se realizó la corrección y estandarización de la nomenclatura del recurso Puntos de Alerta en el panel lateral. Esta modificación tiene como objetivo unificar la nomenclatura utilizada en el sistema con el estándar ya adoptado en el entorno Flow, proporcionando una mayor consistencia entre las funcionalidades.




Figura 25 – Estandarización de la descripción de “Puntos de Alerta”.

➤ Búsqueda global por descripción

Se agregó el campo “Buscar por descripción” en la parte superior de la lista del panel lateral de Puntos de Alerta. La búsqueda ahora se realiza de forma global, considerando todos los registros disponibles y no únicamente los elementos mostrados en la página actual de la paginación. De esta manera, el usuario puede localizar un punto de alerta independientemente de la página en la que se encuentre el registro.




Figura 26 – Campo “Buscar por descrição”.

➤ Filtro por tipo de Punto de Alerta

Se agregó un filtro junto al campo de búsqueda en el panel lateral de Puntos de Alerta. El filtro permite seleccionar:

- Todos los tipos;
- Un tipo específico de punto de alerta, del 1 al 7.

Cada opción muestra el ícono correspondiente y el nombre del tipo de punto de alerta, lo que facilita su identificación. La lista se actualiza mediante una nueva consulta al servidor, considerando el tipo seleccionado por el usuario.




Figura 27 – Filtro por tipo de Punto de Alerta.

➤ **Atualização do mapa sem necessidade de recarregar a página**

Se implementou uma melhoria no fluxo de criação, edição e eliminação de Pontos de Alerta, eliminando a necessidade de recarregar manualmente a página para atualizar o mapa. Anteriormente, depois de criar ou modificar um ponto, era necessário realizar uma recarga do navegador para que a informação se refletisse no mapa.

➤ **Resaltado das vias afetadas por bloqueios**

Se implementou o resaltado das vias afetadas por um ponto de bloqueio, permitindo ao usuário visualizar no mapa quais rotas são efetivamente impactadas pelo bloqueio. Para visualizar as vias afetadas, o usuário deve clicar no ícone de mapa associado ao ponto de bloqueio desejado. O resaltado das vias se aplica exclusivamente aos pontos de alerta de tipo 4 – Carril Fechado.




Figura 28 - Resultado de las vías afectadas por un punto de bloqueo.

➤ Visualización de las rutas afectadas

Además del resaltado de las vías en el mapa, se implementó una *flipcard* para mostrar las rutas afectadas por el bloqueo. Al acceder al reverso de la tarjeta, se muestran las rutas impactadas, identificadas por su respectivo nombre. Para cada ruta mostrada, existe un botón que permite localizarla en el mapa. Al activarlo, la geometría de la ruta se envía al *iframe*, lo que permite su visualización y localización en el mapa. El botón **“Volver”** permite regresar a la vista anterior de la tarjeta. En caso de que el bloqueo no tenga ninguna ruta afectada, el sistema muestra el siguiente mensaje: **“No se encontraron rutas afectadas”**.




Figura 29 – Visualização de las rutas afectadas.



Acceda en SGPA > Módulos > Editor de Caminos.



Disponível para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.1.14 Way – SGPA – Reporte Way – Eliminação de Columna

Notas de Lançamento: Se eliminou a coluna “Pendente de Carga” del reporte de Power BI “Way”.

Relatório Way									
+ 26/07/26 - 24/08/26									
Fazenda	Ponto de Carregamento	Início da viagem	Tempo de Ida	Velocidade Média Ida	Tempo de Volta	Velocidade Média Volta	Distância de Ida (km)	Distância	
02 36533 - FAZENDA SAO		5 11/08/2026 09:47:07	02:26:24	44,89	02:25:12	43,53	83,36		
06 20201 - FAZENDA		9 11/08/2026 05:33:15	00:36:36	32,43	00:49:12	34,67	19,12		
06 25406 - FAZENDA TRES		2 11/08/2026 03:33:23	00:23:24	29,67	00:15:00	24,89	10,00		
01 26110 - SITIO TRAVESSA		2 29/07/2026 21:36:31	00:46:48	52,36	01:01:12	40,66	34,92		
02 36533 - FAZENDA SAO		2 26/07/2026 22:10:40	01:27:36	52,81	02:16:48	34,76	78,36		
02 36533 - FAZENDA SAO		3 30/07/2026 15:49:50	01:40:12	50,38	01:58:48	38,22	77,88		
02 36533 - FAZENDA SAO		3 01/08/2026 17:27:52	01:46:48	46,05	02:08:24	34,76	82,32		
02 36533 - FAZENDA SAO		5 08/08/2026 20:08:11	02:04:12	55,16	02:24:00	45,93	79,92		
02 36533 - FAZENDA SAO		6 12/08/2026 19:28:59	01:48:00	51,87	02:06:00	49,72	82,88		
02 36534 - FAZENDA BEIRA		2 17/08/2026 17:46:33	02:53:24	53,26	02:35:24	42,65	112,96		
02 36534 - FAZENDA BEIRA		2 20/08/2026 17:28:48	03:01:12	52,01	02:42:00	42,54	115,08		

Figura 30 – Reporte Way con la columna “Pendiente de Carga” eliminada.



Acceda en SGPA > Menú superior izquierdo > Informes > Way. Llamado: S-300525-061.



Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.

1.2 Soporte

1.2.1 Herramientas - Dashboard - Caña por Entregar

Notas de Lanzamiento: Se realizó una corrección en el gráfico “Caña por Entregar” para eliminar las discrepancias relacionadas con la fecha estimada de llegada de los registros con cálculo del tipo Proyectado.



Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Dashboard. Llamado: S-270726-105.

1.2.2 Herramientas - Asignaciones - Meta/Entregado

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en la barra de Meta/Entregado de la pantalla “Asignaciones” para mostrar el color correcto al utilizar el modo de visualización compacta.



Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Meta/Entregado. Llamado: S-150726-132.

1.2.3 Herramientas - Asignaciones - Mensaje en la Transferencia

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste para corregir una inconsistencia en el mensaje enviado al dispositivo de a bordo durante la transferencia de una asignación, en la que el nuevo frente seleccionado se combinaba incorrectamente con la ruta de la asignación anterior.



Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Detalles de la Asignación > Opciones > Transferir Frente/Granja. Llamado: S-110826-169.

1.2.4 Herramientas - Asignaciones - Asignación en Patio

Notas de Lanzamiento: Se ajustó la validación realizada antes de que se envíe la siguiente asignación automática. Ahora, además de verificar si la asignación existe, el sistema también valida si dicha asignación está

registrada en el patio, ya que anteriormente se enviaba la misma asignación dos veces consecutivas para el mismo equipo.



Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignaciones Automáticas. Llamados: S-300726-212 y S-090726-085.

1.2.5 Herramientas – Asignaciones – Distancia del Frente

Notas de Lanzamiento: Se realizaron ajustes para garantizar el cálculo correcto del tiempo de ida para los nuevos tipos de carga y para mostrar correctamente la distancia del frente en la pantalla Información del Frente.



Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones. Llamados: S-070726-110, S-240726-165, S-040826-201, S-050826-041 y S-060826-200.

1.2.6 Herramientas – Asignaciones – Usina Destino

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en la pantalla de asignación de camiones para mostrar correctamente la unidad de destino en el momento de la asignación.



Acceda en Menú superior izquierdo > Herramientas > Asignaciones > Asignar Camión. Llamado: S-050826-003.

1.2.7 Consultas – Entrada y Salida por Hora – Filtro de Fecha

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste en la pestaña “Resumen por Hora” para garantizar que el filtro de fecha se respete en los casos de cambio de día.



Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Entrada y Salida por Hora > Resumen por Hora. Llamado: S-010826-001.

1.2.8 Consultas - Velocidad Media - Viajes

Notas de Lanzamiento: Se realizó una corrección en el subnivel de la pestaña “Detalles” para que la visualización de las asignaciones respete el período seleccionado en la consulta.



Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Velocidad Promedio > Detalles. Llamado: S-200826-055.

1.2.9 Consultas - Historial de Asignaciones - Ruta Recibida

Notas de Lanzamiento: Se realizó un ajuste para corregir una inconsistencia en el estado “Ruta Recibida” de la consulta “Historial de Asignaciones”, ya que, después de transferir un camión a un frente sin ruta, el estado continuaba mostrando “Sí”, aun cuando no se había enviado ninguna ruta para la nueva asignación.



Acceda en Menú superior izquierdo > Consultas > Historial de Asignación. Llamado: S-230426-159.

1.2.10 Way - SGPA - Editor de Caminos - Actualización del Mapa

Notas de Lanzamiento: Se realizó una corrección en la verificación de sincronización, garantizando que la comparación considere la versión efectivamente activa en Flow y la versión presente en los equipos.



Acceda en SGPA > Menú superior izquierdo > Módulos > Editor de Caminos.



Disponible para los entornos que cuentan con el módulo Way.

En caso de dudas u otras aclaraciones, póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270.