

Soma_play

Um leitor de cifras que funciona sem internet, no aparelho que você tiver à mão — celular, tablet ou computador. Este guia leva você do zero até tocar a primeira música: uns dez minutos, sem criar conta nenhuma.

[intro]

D

G/B

A7

abra, importe, toque — nessa ordem

NESTE GUIA

- | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|
| 01 | O que é o Soma_play | 02 | Abrir |
| 03 | Instalar na tela inicial | 04 | Importar as músicas |
| 05 | A primeira volta | 06 | O que não vai funcionar |
| 07 | Como atualizar | 08 | Guardar o que você criar |
| 09 | O que eu quero saber | 10 | Se der problema |

01

O que é o Soma_play

Um leitor de cifras que roda no aparelho que você tiver à mão. Mesmo app, mesma biblioteca, e cada um usa do jeito que faz sentido: o celular no bolso para consultar rápido, o tablet na estante, o computador para cadastrar as músicas com calma.

- **Funciona sem internet.** Depois da primeira vez que abre, ele funciona no avião, no sítio, e no palco com o wi-fi caindo.
- **Não tem conta, não tem servidor.** Sua biblioteca mora no seu aparelho e só nele. Eu não vejo o que você guarda ali.
- **Não é um acervo, é um leitor.** Ele chega vazio. As músicas vêm dos arquivos que eu te mandei.

O app tem três modos. O pacote que você recebeu usa só o primeiro:

MODO	O QUE FAZ	NO SEU PACOTE
T1 · Cifra	A cifra na tela, com rolagem automática	é isso que você vai testar
T2 · Acompanhamento	Mixer de áudio, canal por canal	vazio — ver seção 6
T3 · Karaokê	Base tocando e letra na tela	vazio — ver seção 6

02

Abrir

Abra no navegador do aparelho que você quiser usar — celular, tablet ou computador. Chrome, Edge e Safari funcionam.

somacavalieri.github.io/somaplay

Na primeira vez ele demora alguns segundos guardando os arquivos para funcionar offline. Quando aparecer o selo **Offline ✓** no canto da tela, está pronto.

Teste em mais de um aparelho, se puder

AJUDA MUITO

O app roda em todos, mas cada tela é uma tela: o que é confortável no computador pode ficar apertado no celular. Comparar os dois já é feedback dos bons.

03

Instalar na tela inicial

Dá para usar direto no navegador, mas instalado é bem melhor: abre em tela cheia, sem barra de endereço, com ícone próprio.

Tablet ou celular Android (Chrome)

- 1 Toque no menu **:** — três pontinhos, canto superior direito
- 2 **Instalar app** — ou **Adicionar à tela inicial**, depende da versão
- 3 Confirme. O ícone aparece junto com os outros apps.

Computador (Chrome ou Edge)

- 1 Na barra de endereço, à direita, aparece um ícone de instalar — uma telinha com uma seta para baixo. Clique nele.
- 2 Se não aparecer:  → **Transmitir, salvar e compartilhar** → **Instalar página como aplicativo**

iPhone ou iPad (Safari)

- 1 Botão **Compartilhar** — o quadrado com a seta para cima
- 2 **Adicionar à Tela de Início**

Depois de instalar, abra sempre pelo ícone

O app instalado e o app no navegador guardam bibliotecas *separadas*. Se você importar num e abrir no outro, vai achar que sumiu tudo.

04

Importar as músicas

Eu te mandei **três arquivos** .somaplay, um para cada fonte de onde as cifras vieram:

ARQUIVO	O QUE TEM DENTRO
somaplay-cifraclub.somaplay	O repertório que eu toco, tirado do CifraClub
somaplay-songbook.somaplay	Cifras de songbook, com a harmonia mais completa
somaplay-vj.somaplay	Um acervo grande, de um amigo — muita música para garimpar

Primeiro, baixe os arquivos

Salve os três no aparelho **antes** de abrir o app. Se vieram pelo Google Drive, use o botão de **baixar** — não tente abrir dentro do Drive, e não baixe os três de uma vez só: o Drive junta tudo num .zip, e o app não lê .zip. No Android eles caem em **Downloads**.

Depois, importe um de cada vez

- 1 No app, toque na engrenagem  — canto superior direito da tela inicial
- 2 Role até o bloco **Importar**

3 Toque em **Adicionar / atualizar** — o botão azul, o de cima

4 Escolha o arquivo .somaplay e confirme

5 Aparece “Backup mesclado: +N novas, N atualizadas”

Repita para os outros dois. Sugestão de ordem: **CifraClub** → **Songbook** → **VJ**, que é do menor para o maior.

Nunca use “Substituir tudo”

Logo abaixo tem um botão vermelho, **Substituir tudo**. Ele **apaga** a biblioteca do aparelho antes de importar. Se você importar os três arquivos com ele, fica só o último — e qualquer música ou lista que você tiver criado some junto.

Adicionar / atualizar é o botão de todo dia. Ele nunca apaga nada seu.

O arquivo do VJ é grande, com milhares de músicas. A importação demora um pouco e o app pode parecer travado. Deixe terminar.

05

A primeira volta

Achar a música

A tela inicial tem quatro abas: **Artistas** **Músicas** **Estilos** **Listas**.

- **Artistas** é o melhor caminho com o acervo grande.
- **Buscar artista ou música**, a barra do topo, é o caminho mais rápido de todos.
- **Filtrar por fonte** recorta a biblioteca por CifraClub, Songbook ou VJ. Com os milhares de títulos do VJ carregados, esse filtro vira seu melhor amigo.
- A aba **Músicas** lista tudo de uma vez, e com o acervo inteiro ela pode demorar alguns segundos para desenhar. **Me conta se ficou insuportável** — é exatamente o tipo de coisa que eu preciso saber.

Toque na música. **Um toque só** — ela já abre pronta para tocar.

Dentro da música

- **Rolagem automática**: a barra embaixo. ▶ começa; - e + ajustam a velocidade. É para as duas mãos ficarem no instrumento.
- **Arrastar** a cifra com o dedo também funciona, e pausa a rolagem.
- **Toque em qualquer acorde** da cifra e abre um diagrama ancorado ali. **Variar** passeia pelas outras digitações; **Aplicar** troca a digitação na música inteira.

- **Acordes desta música**, a grade no fim da cifra: a **estrela** fixa um acorde numa barrinha no topo, que continua visível enquanto você rola.
- **Menu**  no topo: favoritar, adicionar a uma lista, e **Miniaturas na música** — que liga e desliga os diagramas pequenos na linha dos acordes. Experimente desligar; tem gente que prefere.

Montar um repertório

- O **coração** favorita. Todas as favoritas viram a lista **Favoritas**, sozinha.
- O ícone de **lista**, ao lado do coração, põe a música numa lista sua — e dá para criar a lista na hora.
- Dentro de uma lista, **arraste pela alça** para pôr na ordem do show.
- Listas ignoram o filtro de modo: uma lista mostra tudo o que você pôs nela.

Ajustes que valem a pena logo de cara

Na engrenagem :

- **Manter a tela ligada** — ligue. Sem isso o aparelho apaga no meio da música.
- **Tema** — Escuro é o recomendado para tocar; claro funciona melhor no sol.
- **Tamanho / zoom da cifra** — é aqui que se ajusta o tamanho da letra. Ache o seu antes de julgar a legibilidade.
- **Notação de acordes** — Brasileira (C7M) ou Internacional (Cmaj7). Muda só os rótulos do app; **a sua cifra nunca é alterada**.
- **Idioma** — português ou inglês.

06

O que não vai funcionar neste pacote

T2 Acompanhamento e T3 Karaokê vão aparecer vazios. Não é bug.

Os três arquivos que eu mandei são **cifra em texto e mais nada** — sem áudio, sem letra separada. O app filtra a biblioteca inteira pelo modo ativo, então se você selecionar T2 ou T3 lá em cima, não aparece música nenhuma.

Se quiser testar os outros dois modos assim mesmo:

-  → **Importar exemplos** carrega uma música de demonstração com letra de karaokê.
-  → **Adicionar música** é onde entram as suas: dá para colar uma cifra em texto, subir imagens de cifra, colar a letra e anexar um arquivo de áudio por canal — violão, voz, baixo. Se você tiver um multipista de alguma música, é aí que a coisa fica interessante.

Como atualizar quando eu subir versão nova

O app foi feito para funcionar offline, o que significa que ele guarda a versão que já baixou. Ele **não avisa** quando tem versão nova — é uma falha conhecida, ainda não resolvida.

Quando eu te avisar que subiu algo:

- 1 Esteja **com internet**
- 2 Feche o app **de verdade** — no Android, tire ele da lista de apps recentes
- 3 Abra de novo. Às vezes só pega na **segunda** vez; é normal.
- 4 No computador: `Ctrl + Shift + R` no Windows, `Cmd + Shift + R` no Mac

Sua **biblioteca sobrevive à atualização**. Músicas, listas e favoritas ficam onde estão.

O que apaga sua biblioteca

- **Desinstalar** o app do aparelho
- **Limpar dados do site** ou limpar dados do navegador
- Usar em **aba anônima**

Nenhuma dessas coisas é necessária para atualizar. Se precisar fazer alguma delas, exporte um backup antes — é a próxima seção.

Guardar o que você criar

Se você favoritar músicas, montar listas ou cadastrar coisa nova, isso existe só no seu aparelho. Para não perder:

⚙ → Exportar biblioteca → Exportar N músicas

Sai um arquivo `.somaplay` na sua pasta de downloads. Se aparecerem caixinhas de seleção com CifraClub, Songbook e VJ, você pode exportar só uma fonte — ou deixar todas marcadas e levar tudo.

E me manda esse arquivo **IMPORTANTE**

É a melhor forma de eu ver o que você fez com o app: quais listas você montou, o que virou favorita, se você mexeu nas digitações dos acordes.

O que eu quero saber de vocês

Esta é a parte que importa. Não precisa ser bonito nem organizado — áudio no WhatsApp serve, print de tela serve, “achei estranho mas não sei explicar” serve.

SOBRE ENTRAR

- Conseguiu instalar sozinho, só com este guia? Onde travou?
- A importação demorou quanto? Você achou que tinha travado?

SOBRE USAR TOCANDO

- Tocou uma música inteira com o app aberto? Em que aparelho, e como foi?
- A cifra fica legível na distância em que você toca?
- Se abriu em mais de um aparelho: em qual funcionou melhor, e por quê?
- A rolagem automática funciona para você, ou prefere arrastar com a mão?
- Achou a música que queria? Por qual caminho — busca, artista, estilo?
- Tentou fazer alguma coisa e não achou onde? **Isso é ouro. Me conta.**

SOBRE NÃO USAR

- O que faria você abrir este app em vez do papel, do PDF ou do site de cifra?
- O que faria você desistir e voltar para o que usa hoje?

E qualquer coisa que pareceu errada. Mesmo que você não saiba explicar, mesmo que pareça bobagem, mesmo que seja só “achei feio”. Eu prefiro saber.

Se der problema

“Arquivo não é um backup do Soma_play”

O arquivo chegou corrompido ou renomeado. Baixe de novo pelo botão de download, sem descompactar e sem renomear. Confira que o nome termina em `.somaplay`.

O seletor de arquivos não deixa escolher o arquivo

Alguns seletores do Android escondem extensões que não conhecem. Entre em **Downloads** por dentro do seletor, ou procure a opção de mostrar todos os arquivos. Se não der jeito, me avisa — eu mando de outro jeito.

“Feche as outras abas ou janelas do Soma Play”

O app usa um banco local que só aceita uma janela por vez. Feche as outras abas e recarregue.

A tela apaga no meio da música

 → **Manter a tela ligada**.

A letra está pequena demais

 → **Tamanho / zoom da cifra**. Em cifra de imagem, pinça com dois dedos também funciona.

Os diagraminhas na cifra atrapalham

Dentro da música:  → **Miniaturas na música** desliga.

Sumiu tudo

Provavelmente foi limpeza de dados do navegador, desinstalação, ou você abriu pelo navegador em vez do ícone instalado. Importe os arquivos de novo — eles continuam valendo.

Qualquer outra coisa

Me chama. Descreva o que você estava fazendo quando aconteceu — isso vale mais do que a descrição do erro.

Soma_play é código aberto, licença MIT — github.com/somacavalieri/somaplay. É um projeto pessoal em uso real. Espere as arestas de um software escrito, até agora, para um público de uma pessoa só.