
미션 07 학생 비밀번호만 초기화

Android 11장 초기화

할 일 · 단말 선택 → 초기화 → 「고급」 탭 → 비밀번호 초기화만 체크 → 적용하세요.

1 [단말 현황] 열기 → 2 조직 [01_1학년 학생용] 선택 → 3 단말 하나 선택 → 4 [초기화] 누르기 → 5 「고급」 탭 → 6 비밀번호 초기화 체크 → 7 [적용] 누르기 → 8 [초기화] 누르기


시작 미션 열기



[실습 미션] 패널에서 「학생 비밀번호만 초기화」을 누르면 단계 목록 창이 뜹니다. [시작]을 누르세요.


1단계 [단말 현황] 열기

잠금 비밀번호를 잊은 학생 단말이라고 생각해 봅시다.




2단계 조직 [01_1학년 학생용] 선택

이 조직의 단말로 실습합니다.




3단계 단말 하나 선택

고르기 전에는 아래 기능 버튼이 잠겨 있습니다.




4단계 [초기화] 누르기

화면 아래 기능 줄에 있습니다.




5단계 「고급」 탭

「기본」은 공장 초기화(에이전트까지 삭제)입니다. 필요한 것만 고르려면 「고급」.




6단계 비밀번호 초기화 체크

화면 잠금 비밀번호가 없는 상태로 되돌립니다. 단, 재부팅된 단말은 최초 비밀번호 1회 입력 전까지 안 됩니다.




7단계 [적용] 누르기

확인 창이 한 번 더 뜹니다.




8단계 [초기화] 누르기

명령이 단말로 전송됩니다.



완료 미션 완료



「미션 완료!」 창이 뜨고 오른쪽 아래 실습 미션 패널에 체크됩니다.

확인할 점

- 처리 이력에 「단말 초기화(고급)」가 기록됩니다.
- 단말이 재부팅된 뒤에는 최초 비밀번호를 1회 입력하기 전까지 비밀번호 초기화가 되지 않습니다. 그때는 제조사 서비스센터로 보냅니다.