
article_id: 5675423908633
title: Bagaimana Cara Mengatur Agent Allocation pada Agents Management
section_title: Inquiry Assignment, Escalation, & Agent Management
category_title: Customer Support & Ticketing
last_updated: 2025-09-23T06:16:00Z

Cara Mengatur Agent Allocation di Qontak Omnichannel untuk Distribusi Chat

Artikel ini menjelaskan cara mengatur fitur Agent Allocation pada menu Agents Management di Qontak Omnichannel. Panduan ini ditujukan untuk Admin yang ingin mengontrol bagaimana chat didistribusikan ke agent, termasuk pengaturan takeover chat, assign room, dan alokasi otomatis.

Kata kunci: cara setting agent allocation, pengaturan distribusi chat agent, auto assign chat qontak, AAA omnichannel, custom agent allocation, cara atur takeover chat, gimana biar chat otomatis ke agent, setting assign room agent, agent management qontak, distribusi chat otomatis

Apa itu Agent Allocation dan siapa yang bisa mengaturnya?

Agent Allocation adalah fitur di Qontak Omnichannel yang mengatur bagaimana chat didistribusikan ke agent. Fitur ini terletak di menu Agents Management bersama dengan Division, Broadcast, dan Workload. Hanya pengguna dengan role Admin yang dapat menambahkan atau mengubah pengaturan pada Agent Allocation. Supervisor dan Agent tidak memiliki akses untuk mengubah konfigurasi ini.

Bagaimana cara masuk ke menu Agent Allocation?

Untuk mengakses pengaturan Agent Allocation, login ke akun Omnichannel Qontak Anda. Klik menu **Settings** di sidebar, lalu pilih **Agent Management**. Pada halaman Agent Management, pilih tab **Agent Allocation** untuk melihat semua opsi pengaturan distribusi chat.

Screenshot: Halaman Settings dengan menu Agent Management.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/50937610235929

Screenshot: Tab Agent Allocation pada halaman Agent Management.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/50937912895385

Cara mengaktifkan agent agar bisa mengambil chat yang belum di-assign

Login ke akun Omnichannel Qontak, buka menu **Settings**, lalu klik **Agent Management** dan pilih tab **Agent Allocation**. Aktifkan toggle **Agent can takeover unassigned chat** dengan mencentangnya. Ketika toggle ini aktif, agent dapat mengambil chat yang belum ditetapkan dengan cara klik tombol **Get New Chat** pada room Inbox mereka.

Screenshot: Toggle Agent can takeover unassigned chat dalam kondisi aktif.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/50937849984281

Screenshot: Tombol Get New Chat pada room Inbox agent.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/50937856794137

Jika toggle ini dinonaktifkan, tombol **Get New Chat** tidak akan muncul pada room agent. Agent hanya bisa menerima chat jika Supervisor melakukan assign langsung ke agent tersebut.

Cara mengizinkan agent untuk assign chat ke agent lain

Login ke akun Omnichannel Qontak, buka menu **Settings**, lalu klik **Agent Management** dan

pilih tab **Agent Allocation**. Aktifkan toggle **Agent can assign room to another agent** dengan mengubahnya ke posisi ON. Ketika toggle ini aktif, agent dapat memindahkan chat ke agent lain dengan klik tombol **Assign** pada room chat.

Screenshot: Toggle Agent can assign room to another agent dalam kondisi aktif.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/50937849987865

Screenshot: Tombol Assign untuk memindahkan chat ke agent lain.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/50937849991705

Jika toggle ini dinonaktifkan, tombol **Assign** pada room agent akan menjadi disable sehingga agent tidak dapat memindahkan chat ke agent lain.

Cara mengaktifkan Auto Agent Allocation (AAA) agar chat otomatis terdistribusi

Login ke akun Omnichannel Qontak, buka menu **Settings**, lalu klik **Agent Management** dan pilih tab **Agent Allocation**. Aktifkan toggle **Auto agent allocation (AAA)** dengan mencentangnya. Ketika AAA aktif, setiap pesan baru yang masuk akan otomatis didistribusikan ke agent yang sedang online. Supervisor tidak perlu melakukan assign manual dan agent tidak perlu klik **Get New Chat**.

Screenshot: Toggle Auto agent allocation (AAA) dalam kondisi aktif.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/50937856798361

Penting: Anda hanya dapat mengaktifkan salah satu antara AAA atau CAA, tidak bisa keduanya aktif bersamaan.

Cara mengaktifkan Custom Agent Allocation (CAA) untuk distribusi chat kustom

Login ke akun Omnichannel Qontak, buka menu **Settings**, lalu klik **Agent Management** dan pilih tab **Agent Allocation**. Aktifkan toggle **Custom agent allocation (CAA)** dengan mencentangnya. Ketika CAA aktif, agent dapat menerima permintaan distribusi chat berdasarkan sistem kustom yang dikonfigurasi sesuai kebutuhan klien.

Screenshot: Toggle Custom agent allocation (CAA) dalam kondisi aktif.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/50937856799257

Penting: Anda hanya dapat mengaktifkan salah satu antara CAA atau AAA, tidak bisa keduanya aktif bersamaan. Jika CAA dinonaktifkan, agent tidak akan menerima distribusi chat berdasarkan konfigurasi kustom.