
article_id: 35465139613465
title: Bagaimana Cara Melakukan Konfigurasi Chatbot AI
section_title: Conversational AI & Chatbot
category_title: AI Chatbot & Automation
last_updated: 2026-04-14T08:40:11Z

Cara Melakukan Konfigurasi Chatbot AI di Qontak Omnichannel

Panduan ini menjelaskan cara mengatur konfigurasi AI pada chatbot Qontak, termasuk pengaturan batas pesan sebelum dialihkan ke agent, pengaturan handover, listen time, dan tingkat kreativitas respon AI. Fitur ini ditujukan untuk admin atau supervisor yang mengelola chatbot AI.

Kata kunci: cara setting chatbot AI, konfigurasi AI chatbot, atur message limit bot, cara handover ke agent, setting listen time chatbot, gimana atur temperature AI, cara alihkan chat ke agent, pengaturan batas pesan bot, konfigurasi respon AI

Bagaimana cara masuk ke menu konfigurasi AI chatbot?

Untuk mengakses pengaturan konfigurasi AI chatbot, Anda perlu login ke akun Qontak Omnichannel terlebih dahulu. Setelah login, masuk ke menu **Chatbot**. Pada tab **Chatbot settings**, klik **AI configuration** untuk membuka halaman konfigurasi.

Screenshot: Tampilan menu Chatbot settings dengan opsi AI configuration.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/56956648049817

Bagaimana cara mengatur batas jumlah pesan AI sebelum dialihkan ke agent?

Login ke Qontak Omnichannel, masuk ke menu **Chatbot**, lalu pada tab **Chatbot settings** klik **AI configuration**. Anda akan masuk ke tab **AI Conversation**. Klik tombol **Edit** pada bagian pengaturan ambang batas pesan AI.

Screenshot: Tombol Edit pada pengaturan AI Conversation.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeWvafGcjLrkicRz8voM9mQWNQOp97ueM8EUKlas778axcsZ8omkfpYVAfyBGG62rn-OA3yGqAoOr3hisxbV_4Um9_m5Fp5lankaVzvtOCmshD3oGkjwG7GDbcRVA0idHH1oXEfHizwJcJkbb9ICSjQzDk5?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKAq

Pada bagian **Message limit**, masukkan jumlah percakapan yang akan ditangani chatbot sebelum dialihkan ke agent. Secara default, Anda mendapat 10 message limit per room chat dan dapat menyesuaikan jumlahnya untuk setiap ruang chat.

Screenshot: Kolom input Message limit untuk mengatur batas pesan.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXd_yEXkrUt42W5GmF9QR6DMTdi6JFmBlfGtwgtgmmzjJSsBxofAT-aIYNmIhpJk41qjmk60e9LikoyeRzfnqLH_dTNB3p3YQQcxJoeJnYHA1FNiuG5d8ICUYneXy_ZFUJtFIS-1FGmWfqVpGWNGw?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKAq

Bagaimana cara mengatur handover ke agent setelah batas pesan tercapai?

Login ke Qontak Omnichannel, masuk ke menu **Chatbot**, lalu pada tab **Chatbot settings** klik **AI configuration**. Pada tab **AI Conversation**, klik **Edit** untuk mengatur pengaturan handover.

Pada bagian **Human agent handover**, Anda memiliki tiga pilihan untuk menentukan tujuan pengalihan pesan. Pilihan pertama adalah mengalihkan ke agent mana saja yang tersedia.

Screenshot: Opsi handover ke agent yang tersedia.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcmNehes-ahjZG9fKt7jgWRytU90_BZgc8f63-YBAylnL

rXw2bACjmMRzGMfgS9pFf8oImGvfzKXIGeLj08RnrMQBlhdgY_oZKkLrqCHU6ZwKIASTf7r14frBRYOsEa-jwTEXTlMUC
4cDU-XA_btwyKXBRf?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKA

Pilihan kedua adalah mengalihkan ke divisi tertentu. Jika memilih opsi ini, pilih divisi yang diinginkan dari daftar yang tersedia.

Screenshot: Opsi handover ke divisi tertentu dengan dropdown pilihan divisi.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXe03JSTIhiBWxWlURX9tAVOKQMhhqGBwOr8JUzFtEDy_HQpd9MPBw44ubKcWYkvIczhcTU4dTMpoYuA-8xM16IpOkaxHy-Q2Jqaidlnzx4KbMD2LNSp8mgCZG7akXVg5JPsaQt0_aGgL9laDlfcV7KPEU-x?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKA

Pilihan ketiga adalah mengalihkan ke agent tertentu. Pilih agent spesifik yang ingin di-assign untuk menangani percakapan.

Screenshot: Opsi handover ke agent tertentu dengan dropdown pilihan agent.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfLhLBeDXQYNftMrRCKL8yCk9kiC1inUBkaAaQccGMKUK8_sCqp2FVGophNdCMOUpmee4iiu-3O8s8WZQYI6zb6sohVnq4pDbfnb8t157ioO4PGrUodTYxZBadlrD503XydCE-wVx4HOUvNTJyUUJ5e59qz?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKA

Bagaimana cara mengatur pesan peralihan saat handover ke agent?

Login ke Qontak Omnichannel, masuk ke menu **Chatbot**, lalu pada tab **Chatbot settings** klik **AI configuration**. Pada tab **AI Conversation**, klik **Edit** untuk mengakses pengaturan.

Setelah memilih tujuan handover, masukkan pesan peralihan pada kolom yang disediakan. Pesan ini akan ditampilkan kepada pelanggan saat percakapan dialihkan dari bot ke agent. Klik **Save changes** untuk menyimpan pengaturan.

Screenshot: Kolom input untuk memasukkan pesan peralihan handover.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfC9NSHpVklFfbannArmZiEHhrqFdTaUb6z5xYcyTfRykFX3CyZ10_tiT4ALhSGLEPVDxln4ay2M1m9jEGZyupvqF4o7b-OxR2Wh9zuW-GqUjfrzsaTBpaSt8M_CBLXEDrPLXaasXaHojXJj3EcH5BqWY?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKA

Bagaimana cara mengatur listen time pada chatbot AI?

Listen time menentukan berapa lama bot harus menunggu pengguna selesai mengetik pesan sebelum merespon. Login ke Qontak Omnichannel, masuk ke menu **Chatbot**, lalu pada tab **Chatbot settings** klik **AI configuration**.

Pada tab **AI Conversation**, cari bagian **Listen time** dan klik tombol **Edit**.

Screenshot: Bagian Listen time dengan tombol Edit.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfQwazd00gbjDZi4I2Poo_Kg3BnjCaJOiEvh56aJGFZo9NiprRk_SKlmFaBIo3t2vmGh01SxpCRWU0iLrq821eszH-ZTc6RFXmqUx0fWRdzFLNtZWVM8EfGaqap6hI5kbHGclhWxYgie6JrcigQ_LbT3Wh?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKA

Masukkan waktu tunggu yang diinginkan dalam satuan yang tersedia, lalu klik **Save changes** untuk menyimpan.

Screenshot: Kolom input untuk mengatur waktu tunggu listen time.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdjkJJvHnp2wMYjtBpFHHsNNIOrfIynrq28QdIwP9kPK7TwIjZMMgY4mxZB9I_zmNPoNro55bGYnUfIxZbUcJ9LutHHFSz0DPt5T4Dp3hRt65zp5jdiBUzw6K_kU9e-c11owTTWrTYqv2HgrMVdm-GUNwvs?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKA

Setelah listen time berhasil diatur, tampilan chatbot pada conversation akan menunjukkan indikator bahwa bot sedang menunggu pengguna selesai mengetik.

Screenshot: Tampilan chatbot pada conversation setelah listen time diatur.

https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeFFR2GLRkwZk4IcFy_GR-_L8FxF9XVK9pf3bawnEO--UoMCFxUuOCHZ8sIK4blM0EcSnavjUMmundl3DMoA_-LDQQFX_4lcr8gd18m719psEEZr830yYcJ3v1xAjwquqHtTkaf1dkFE7KM36dFOBRY5QKL?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKAq

Bagaimana cara mengatur temperature atau kreativitas respon AI?

Temperature mengatur tingkat kreativitas respon yang dihasilkan AI. Semakin tinggi temperature, respon akan lebih bervariasi dan kreatif. Sedangkan temperature rendah menghasilkan respon yang lebih konsisten dan mudah diprediksi.

Login ke Qontak Omnichannel, masuk ke menu ****Chatbot****, lalu pada tab ****Chatbot settings**** klik ****AI configuration****. Pilih tab ****Response**** untuk mengakses pengaturan temperature.

Screenshot: Tab Response dengan pengaturan temperature AI.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeBqg6nB8cv-gMmVb9-57_169gO2ryQaFUARgAsAXcHxTg6pAkIMs9_swhmj_8aoTulcyJdtJzrFg5WG_89LXkQql8aX00XUe1HM3N9G5exICEfa6Z46yj0oGKqFXIVj_YY5ZgLGtbdcJKhT_8UyCdYVtw?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKAq

Klik tombol ****Edit****, lalu geser toggle untuk menentukan temperature yang diinginkan. Klik ****Save changes**** untuk menyimpan pengaturan.

Screenshot: Toggle slider untuk mengatur nilai temperature AI.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXev9ySoaiSiS37ptMavpn9n30F0N9Ue1J1pv8gmaDiDighm1dsWq7gA7PuMGOAMiBfG9Ezr2PJFxy57C5fH1b1LJNyuG0Y0GPXMKyYmBd0tmTh7F07vohkoR2f3TC9uUyLA_a5UNYc hUyNgS6mVDB0u3rd0?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKAq

Screenshot: Tabel referensi nilai temperature per posisi slider.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXeHQ-lK4Rwv0biLSbbW__el7LwDkq8cCb5ASHmjcaip48HTlyqXjueLH5J17sCXqEsk8Qy7n1pFafVhpwBsiSxwtRi07-P-0DrjzGEXbJA-3ldtNdjTI48GZyaI8C7Smh527RoUeCHgzoXr2-ASDAIKRSU4?key=a_H2g-u7deYB2NgVxhWKAq