
article_id: 44890554326681

title: Bagaimana Cara Membatasi Aktivitas Perpindahan Deal secara Backward pada Mekari Qontak CRM

section_title: Sales Pipeline & Deals Tracking

category_title: Sales Management

last_updated: 2025-08-20T07:56:49Z

Cara Membatasi Perpindahan Deal ke Stage Sebelumnya di Mekari Qontak CRM

Artikel ini menjelaskan cara mengaktifkan fitur "Deal stage cannot move backwards" untuk mencegah agent memindahkan Deal ke tahap pipeline yang lebih rendah. Fitur ini ditujukan untuk Admin atau Owner yang ingin menjaga efektivitas Rotten time dan mencegah manipulasi penghitung waktu.


Kata kunci: cara batasi deal mundur, restrict deal backward, deal tidak bisa mundur, cara kunci stage deal, mencegah deal pindah ke stage sebelumnya, deal stage cannot move backwards, gimana supaya deal ga bisa mundur, setting pipeline deal, batasi perpindahan deal, lock deal stage CRM


Apa itu fitur Deal Stage Cannot Move Backwards?

Fitur "Deal stage cannot move backwards" adalah toggle pembatasan yang mencegah Deal dipindahkan ke tahap pipeline dengan urutan lebih rendah. Fitur ini hadir untuk mengatasi manipulasi Rotten time, di mana agent sengaja memindahkan Deal ke stage sebelumnya lalu kembali ke stage berikutnya untuk mereset penghitung Rotten time. Dengan mengaktifkan fitur ini, Rotten time akan berfungsi efektif karena Deal hanya bisa bergerak maju dalam pipeline.

Bagaimana cara mengaktifkan pembatasan Deal tidak bisa mundur?

Fitur ini hanya dapat diakses oleh Admin atau Owner. Login ke akun Qontak CRM Anda, lalu masuk ke menu **Properties**. Pilih tab **Deals**, kemudian klik tab **Pipelines**.

Screenshot:  Tampilan menu Properties dengan tab Deals.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/49955575707289

Screenshot:  Tampilan tab Pipelines pada halaman Deals.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/49955568259737

Pada salah satu Pipeline yang ingin dibatasi, klik **Edit**.

Screenshot:  Tombol Edit pada daftar Pipeline.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/44890554311961

Pada halaman edit Pipeline, centang toggle **Deal stage cannot move backwards** untuk mengaktifkan pembatasan. Klik **Save Pipeline** untuk menyimpan perubahan.

Screenshot:  Toggle Deal stage cannot move backwards pada halaman edit Pipeline.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/44890563352857

Screenshot:  Tombol Save Pipeline.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/44890563357081

Apa yang terjadi setelah mengaktifkan pembatasan Deal mundur?

Setelah klik Save Pipeline, akan muncul pop up konfirmasi yang menyatakan bahwa pembatasan akan berlaku untuk seluruh Deal, baik yang sudah ada maupun Deal baru pada pipeline tersebut. Klik **Restrict** untuk melanjutkan.

Screenshot: Pop up konfirmasi pembatasan perpindahan stage Deal.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/44890554319513

Setelah diaktifkan, pada menu **Deals** di pipeline yang telah dibatasi akan muncul notifikasi bahwa peran selain Admin atau Owner tidak dapat memindahkan Deal ke stage yang lebih rendah.

Screenshot: Notifikasi pembatasan pada tampilan pipeline Deals.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/44890554321433

Ketika membuka detail salah satu Deal, juga akan muncul informasi serupa yang menandakan pembatasan aktif. Pembatasan ini berlaku juga pada Deals di Mobile Apps.

Screenshot: Informasi pembatasan pada halaman detail Deal.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/44890563367065

Bagaimana cara mengubah urutan stage pada Pipeline?

Login ke akun Qontak CRM Anda, lalu masuk ke menu **Properties** dan pilih tab **Deals**. Pada tabel Pipeline list, klik ikon **Change Stage Order**.

Screenshot: Ikon Change Stage Order pada tabel Pipeline list.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/44890563354905

Untuk mengubah urutan stage, klik ikon titik enam pada stage yang ingin dipindahkan, lalu drag and drop ke posisi yang diinginkan. Urutan stage ini yang menjadi acuan fitur Deal stage cannot move backwards dalam menentukan arah maju atau mundur.

Screenshot: Tampilan pengaturan urutan stage dengan ikon drag.
https://help-center.qontak.com/hc/article_attachments/44890554315545