


# KT BizOffice Outlook 설정


BizOffice Groupware Outlook(POP3) 설정 (PC) .....	2
BizOffice Groupware Outlook(POP3) 설정 (Android mobile) .....	5
BizOffice Groupware Outlook(POP3) 설정 (IOS mobile).....	6
BizOffice Groupware Outlook(IMAP) 설정 (PC).....	9
BizOffice Groupware Outlook(IMAP) 설정 (Android mobile).....	12
BizOffice Groupware Outlook(IMAP) 설정 (IOS mobile) .....	13

## BizOffice Groupware Outlook(POP3) 설정 (PC)


1. 파일 > 계정 추가 클릭



2. 전자 메일 주소 입력 및 고급 옵션 – 수동 설정 선택 후 연결 클릭



### 3. POP 계정 유형 선택



### 4. POP 계정 설정 및 다음 클릭

The screenshot shows a configuration window for setting up a POP account for the email address "UserID@회사ID.ktbizoffice.com". The title bar says "UserID@회사ID.ktbizoffice.com에 대한 POP 계정 설정".  
The "받는 메일" (Receiving Mail) section includes:

- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 995
- 이 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요
- SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그온 필요

  
The "보내는 메일" (Sending Mail) section includes:

- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 587
- 암호화 방법: SSL/TLS (dropdown menu)
- SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그온 필요

  
The "메시지 배달" (Message Delivery) section includes:

- 기존 데이터 파일 사용: [Browse... button] [찾아보기... button]

  
A large blue "다음" (Next) button is at the bottom right.



● 받는 메일

- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 995
- 이 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요 체크

● 보내는 메일


- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 587
- 암호화 방법: SSL/TLS

5. 암호 입력 후 연결 버튼 클릭하여 완료



# BizOffice Groupware Outlook(POP3) 설정 (Android mobile)

1. 기타 > 계정 입력 후 수동설정 클릭 > POP3 계정 클릭 > 서버 설정 후 로그인



## ● 받는 메일

- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 995
- 이 서버에 암호화된 연결(SSL/TLS) 필요 체크

## ● 보내는 메일


- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 587
- 암호화 방법: SSL/TLS

## ● 이메일 보내기 전 인증 체크


아웃룩 앱은 캡쳐가 불가능하여 해당 매뉴얼에 없지만 위 서버정보만 알맞게 입력하면 됩니다

# BizOffice Groupware Outlook(POP3) 설정 (IOS mobile)

1. 설정 > Mail > 계정 클릭



2. 기타 > Mail 계정 추가 > 계정 입력 후 다음 클릭




3. 수신 메일 서버(호스트 이름: jmp.ktbizoffice.com) 입력
4. 발신 메일 서버(호스트 이름: jmp.ktbizoffice.com) 입력 후 저장 클릭

최소	새로운 계정	저장
IMAP		
POP		
이름	UserID@회사ID.ktbizoffice.com	
이메일	UserID@회사ID.ktbizoffice.com	
설명	회사ID.ktbizoffice.com	
수신 메일 서버		
호스트 이름	jmp.ktbizoffice.com	
사용자 이름	UserID@회사ID.ktbizoffice.com	
암호		
발신 메일 서버		
호스트 이름	jmp.ktbizoffice.com	
사용자 이름	UserID@회사ID.ktbizoffice.com	
암호		

## 5. SMTP > 발신 메일 서버 SSL 사용 허용, 서버 포트 587 입력 후 완료 클릭




## 6. 고급 > 수신 설정 SSL 사용 허용, 서버 포트 995 입력




## BizOffice Groupware Outlook(IMAP) 설정 (PC)


1. 파일 > 계정 추가 클릭



2. 전자 메일 주소 입력 및 고급 옵션 – 수동 설정 선택 후 연결 클릭



### 3. IMAP 계정 유형 선택



### 4. IMAP 계정 설정 및 다음 클릭

The screenshot shows a window titled "UserID@회사ID.ktbizoffice.com에 대한 IMAP 계정 설정" (IMAP account settings for UserID@회사ID.ktbizoffice.com). It includes sections for "받는 메일" (Receiving Mail) and "보내는 메일" (Sending Mail), both set to "jmp.ktbizoffice.com" with port numbers 993 and 587 respectively, and SSL/TLS encryption. There are checkboxes for "SPA(보안 암호 인증)" (Security password authentication). A large blue "다음" (Next) button is at the bottom.



● 받는 메일

- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 993
- 암호화 방법: SSL/TLS

● 보내는 메일


- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 587
- 암호화 방법: SSL/TLS

5. 암호 입력 후 연결 버튼 클릭하여 완료



# BizOffice Groupware Outlook(IMAP) 설정 (Android mobile)

1. 기타 > 계정 입력 후 수동설정 클릭 > IMAP 계정 클릭 > 서버 설정 후 로그인



## ● 받는 메일

- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 993
- 암호화 방법: SSL/TLS

## ● 보내는 메일


- 서버: jmp.ktbizoffice.com
- 포트: 587
- 암호화 방법: SSL/TLS

## ● 메일 보내기 전 인증 체크


아웃룩 앱은 캡쳐가 불가능하여 해당 매뉴얼에 없지만 위 서버정보만 알맞게 입력하면 됩니다.

## BizOffice Groupware Outlook(IMAP) 설정 (IOS mobile)

1. 설정 > Mail > 계정 클릭



2. 기타 > Mail 계정 추가 > 계정 입력 후 다음 클릭



3. 수신 메일 서버(호스트 이름: jmp.ktbizoffice.com) 입력
4. 발신 메일 서버(호스트 이름: jmp.ktbizoffice.com) 입력 후 저장 클릭



## 5. SMTP > 발신 메일 서버 SSL 사용 허용, 서버 포트 587 입력 후 완료 클릭



## 6. 고급 > 수신 설정 SSL 사용 허용, 서버 포트 993 입력

