


Source NAT



NAT Table
192.168.1.10 → 11.11.11.11
수Port 송Port 수IP 송IP
80 50030 22.22.22.22 11.11.11.11
NAT
ROUTER
ROUTER
192.168.1.10/24
22.22.22.22/24
80 50030 22.22.22.22 192.168.1.10
수Port 송Port 수IP 송IP
NAT
ROUTER
ROUTER
NAT
192.168.1.10/24
192.168.2.20/24

Destination NAT



PAT(Port Address Translation)




Inside – 10.6.6.0/24
SRC 82.6.4.2 :443
DST 10.6.6.61:2222
Dynamic PAT:
10.6.6.0/24 → 32.8.2.66
SRC 82.6.4.2 :443
DST 32.8.2.66:7777
82.6.4.2
A
10.6.6.61
SRC 28.2.4.6 :80
DST 10.6.6.62:3333
Router's Translation Table
10.6.6.61:2222 ↔ 32.8.2.66:7777
10.6.6.62:3333 ↔ 32.8.2.66:8888
10.6.6.63:3333 ↔ 32.8.2.66:9999
SRC 28.2.4.6 :80
DST 32.8.2.66:8888
28.2.4.6
B
10.6.6.62
SRC 28.2.4.6 :80
DST 10.6.6.63:3333
SRC 28.2.4.6 :80
DST 32.8.2.66:9999
C
10.6.6.63
3333
80
10.6.6.63
28.2.4.6
수Port
송Port
수IP
송IP
9999
80
32.8.2.66
28.2.4.6
수Port
송Port
수IP
송IP

Port Mapping (Port Forwarding)


수Port	송Port	수IP	송IP
80	50010	200.1.1.10	10.10.10.10

수Port	송Port	수IP	송IP
5000	50010	192.168.1.10	10.10.10.10



HTTP
192.168.1.10:5000

http://200:1.1.10



10.10.10.10/24





FTP
192.168.1.20:5001



RDP
192.168.1.30:5002

<<Port Fording Table>>

외부주소	내부주소
200.1.1.10:**80**	**192.168.1.10:5000**
200.1.1.10:21	192.168.1.20:5001
200.1.1.10:3389	192.168.1.30:5002