


Documentation Active Directory



Microsoft

Active Directory

Note : certain screenshot provienne du site IT connect car l'installation de mon active directory a déjà était finaliser afin d'illustrer mes propos je me suis permis de prendre certain screenshot sur son site web

Table des matières

1 . Installation Active Directory.....	2
Première étape :.....	2
Deuxième étape :.....	2
Troisième étape :.....	2
Quatrième étape :.....	2
Cinquième étape :.....	2
Sixième Etape :.....	2
Septième Etape :.....	2
Huitième Etape :.....	2
Neuvième étape :.....	2
Dixième Etape :.....	2
Onzième Etape :.....	2
Douzième étape :.....	2
Treizième étape :.....	2
Quatorzième étape :.....	2
Quinzième étape :.....	2
Seizième étape :.....	2
Dix-septième étape :.....	2
2. Création d'utilisateur.....	2
2.1 Création d'une unité d'organisation.....	2
2.2 Création d'utilisateur.....	2
2.3 Création d'un groupe utilisateur.....	2
3. Serveur AD2 :.....	2
3. GPO.....	2
3.1 Création dossier pour que tout le monde a accès + partages.....	2
3.2 Partages pour lecteur réseau personnel.....	2
3.3 Gpo pour lecteur réseau.....	2
3.4 Gpo pour thunderbird.....	2
4. Attribution de permission au utilisateur.....	2


DNS.....	4
5.Dhcp.....	4
5.1 Initialisation de la nouvelle étendue.....	4
5.2 Définition de la plage d'adresses IP.....	4
5.3 Ajout d'exclusions.....	4
5.4 Durée du bail.....	4
5.5 Configuration des options DHCP.....	4
5.6. Routeur (Passerelle par défaut).....	4
5.7 Nom de domaine et serveurs DNS.....	4
5.8 Serveurs WINS.....	4
5.9 Activation.....	4

1 . Installation Active Directory

Première étape :


Il vous faudra aller dans le « gestionnaire de serveur » en suite cliquer sur l'onglet « Gérer »présent en haut a gauche puis cliquer sur

"Ajouter des rôles et fonctionnalités".




Deuxième étape :

Une nouvelle fenêtre de se type apparaîtra il vous suffira juste de cliquer sur suivant




Troisième étape :

Il vous suffit encore de Cliquer sur suivant



Quatrième étape :


Sélectionner votre serveur local qui est généralement le choix par défaut puis clique sur suivant



Cinquième étape :

Cette onglet sert à choisir les différents services que nous voulons pour notre active directory en l'occurrence pour le projet infotools nous allons cocher :

-Services AD DS



-Serveur DNS


-Serveur DHCP

Sixième Etape :

Nous n'allons pas installer de fonctionnalités en plus il vous suffira juste de cliquer sur suivant


Septième Etape :

Cliquer encore sur suivant encore




Huitième Etape :

Il vous suffira juste de cliquer sur installer est de patienter quelque minute ensuite cliquer sur suivant



Neuvième étape :


Il vous suffira juste de cliquer sur fermer



Dixième Etape :

Retourner sur le tableau de bord du gestionnaire de serveur vous allez remarquer que le petit drapeau il vous suffira de cliquer dessus


Et ensuite sélectionner « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »



Onzième Etape :

Sélectionner l'option « Ajouter une nouvelle forêt existante »

Dans le champ textuelle ajouter le nom de votre domaine dans notre cas pour le projet infotools nous avons opté pour « infotools.lan »




Douzième étape :

Ajouter un mot de passe (P@ssw0rd) puis cliquer sur suivant



Treizième étape :


Un message va apparaître ceci n'est pas grave, fermez cette page et cliquez sur suivant



Quatorzième étape :

Spécifiez un nom NET peut être résolu sans

nom court qui it



Quinzième étape :

Laissez tous les chemins par défaut puis cliquer sur suivant


Seizième étape :

Vérifier si les options correspondent à ce que vous vouliez puis cliquer sur suivant



[Dix-septième étape :](#)

Cliquer sur installer puis patienter et après un redémarrage de votre machine vous pourrez avoir accès à la page « utilisateurs et ordinateurs Active Directory




Dans cette partie nous allons voir tout ce qui touche à la création d'utilisateur et comment organiser ses derniers

[2.1 Création d'une unité d'organisation](#)

Une unité d'organisation est primordiale pour pouvoir garder de l'ordre dans son active directory il permet de trier les utilisateurs, machine sous la forme de fichier

Ceci a aussi une deuxième utilité il permet de pouvoir appliquer des stratégies uniquement sur un certain groupe d'utilisateur présent dans ce fichier


Il vous suffira de faire clic droit sur votre domaine donc en l'occurrence Infotools.lan aller ensuite dans nouveau puis cliquer sur unités d'organisation



Cette fenêtre apparaîtra il vous suffira de nommer votre unité exemple « **Olympique lyonnais** » (vous pouvez éventuellement décocher l'option Protéger le conteneur contre les suppressions accidentelle quelle peut être handicapante pour certaine manœuvre).



Aller dans votre UO puis faite clic droit ensuite nouveau puis cliquer sur utilisateur



Vous pourrez donc nommez l'utilisateur et aussi nommer ID de connexion puis cliquer sur suivant

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : InfoTools.lan/Olympique lyonnais

Prénom : Corentin Initiales : CT

Nom : Tolisso

Nom complet : Corentin CT. Tolisso

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : Ctolisso @InfoTools.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : INFOTOOLS\ Ctolisso

< Précédent Suivant > Annuler

Dans la fenêtre suivante vous pourrez configurer le mot de passe(root@*) de l'utilisateur et on coche que l'utilisateur ne peut pas changer son mot de passe

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : InfoTools.lan/Olympique lyonnais

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☒ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe


☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé


< Précédent Suivant > Annuler

2.3 Création d'un groupe utilisateur


Pour créer un groupe utilisateur il vous suffit d'aller dans votre **UO** et ensuite faire clic droit puis sélectionner **groupe**



Une fenêtre s'ouvrira vous pourrez mettre le nom du groupe et le type du groupe/étendue du groupe nous allons laisser les valeurs par défaut




Dans la catégorie membre si vous cliquez sur ajouter vous pourrez ajouter des membres que vous avez créés




3. Serveur AD2 :

S'assurer que l'ad2 est bien rétrogradée et sortie du domaine ensuite aller dans cmd, et faire un cd/system32/sysprep et faire sysprep.exe, appuyer sur généraliser et lancer



Et le mettre dans le bon domaine



Se connecter comme ceci :



Vérifier que le dns marche bien en faisant :

```
C:\Users\administrateur.INFOTOOLS>nslookup infotools.lan
Serveur : SrvAD.InfoTools.lan
Address: 172.18.0.8


Nom : infotools.lan
Addresses: 172.18.0.8
          172.18.0.4

C:\Users\administrateur.INFOTOOLS>ping infotools.lan


Envoi d'une requête 'ping' sur infotools.lan [172.18.0.4] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.18.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.18.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.18.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.18.0.4 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Aller dans le gestionnaire de serveur et cliquer sur :


Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine et sur ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant



Laisser cocher serveur dns et GC et taper le mot de passe



Ensuite sélectionner srvad.infotools.lan




Et cliquer sur suivant jusqu'à l'installation et l'ad2 est synchroniser avec l'ad1, faisons des test pour savoir que tout fonctionne en creant un utilisateur sur l'ad2 et c'est censé se synchroniser avec l'ad1 ou éteindre l'ad1 et on peut toujours se connecter avec un compte du domaine


3. GPO

3.1 Création dossier pour que tout le monde a accès + partages

Maintenant, on va créer le dossier **Partages** dans C:/ et lui donner cette arborescence :



Maintenant, on va dans **Data/Users/Commun** -> Propriétés -> Partage -> Partages avancé et on le partage en lui donnant comme nom « Data », « Commun », « Users »




et maintenant dans sécurité -> on met :

UtilisInfotools en : modification et lecture


Administrators en : contrôle totale

Backuppc : en modification et lecture



3.2 Partages pour lecteur réseau personnel


On va dans le dossier Users, et on fait un clic droit sur le dossier d'un utilisateur et on clique sur propriété :




Et on fait en sorte que ça soit que backuppc, les administrateurs et l'utilisateur lui-même qui ont le droit sur le dossier

3.3 Gpo pour lecteur réseau

On va d'abord créer le lecteur réseau des développeurs (un commun et un privé) :



On va créer la GPO « Lecteur_Developpeurs » et faire un clic droit et la modifier



Maintenant on va dans :


Configuration utilisateur

→ Préférences

→ Paramètres Windows


→ Mappages de lecteur

On clique droit à droite (page blanche) et on va dans nouveau -> lecteur mappé :



Une fenêtre s'ouvre et dans général, comme action on designe : « Créer »


Et le configurer comme ceci : (il faut que le nom dossier soit le meme nom de session par exemple : Merdogan -> donc son dossier s'appelle aussi Merdogan)




Les utilisateurs auront leur dossier personnel, maintenant pour le disque commun, Toujours dans :

Mappages de lecteurs


☞ Clic droit → Nouveau → Lecteur mappé et le configure comme ceci :



Ensuite on va dans l'onglet « commun », on sélectionne ciblage au niveau de l'élément et après sur « ciblage... »



On va dans Nouvel élément → Groupe de sécurité et on ajoute les développeurs




On fait pareil pour les autres UO.

3.4 Gpo pour thunderbird

On va maintenant créer une GPO, pour que tous les utilisateurs puissent avoir accès à l'application Thunderbird

Premièrement, on va installer une version .msi de thunderbird, on va aller l'installer dans <https://www.thunderbird.net/fr/thunderbird/all/> bien en sélectionnant



Maintenant, on va faire en sorte que l'application soit accessible pour tout le monde, ici on va le mettre dans <\\srvad\\SYSVOL\\InfoTools.lan\\Application>

après avoir fait ça, on ouvre le gestion de stratégie de groupe et on crée une GPO et on le lie avec l'OU des machines clientes et on clique sur modifier et on va dans :

Configuration ordinateur
→ Stratégies
→ Paramètres du logiciel
→ Installation de logiciel


1. Cliquez droit → **Nouveau** → **Package**
2. Mets le chemin réseau :
3. <\\srvad\\SYSVOL\\InfoTools.lan\\Application>
4. Choisis :
☞ **Attribué (Assigned)**

Maintenant:


- L'application s'installe automatiquement au démarrage du PC

4. Attribution de permission au utilisateur


Aller dans « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory »




Puis fait clique droit et aller dans l'onglet propriété




Ensuite aller dans membre de est cliquer sur ajouter




taper admin une nouvelle fenêtre va apparaitre choisissez administrateur puis les autre option en fonction de se que vous voulez au niveau des permission puis valider






DNS

Ouvrir le DNS, ensuite aller dans « Zones de recherche inversé » et faire un clique droit et appuyé sur « nouvelle zone »



Ensuite cliqué sur suivi:



Dans ce champ il va falloir renseigner le réseaux concerner

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

192 .168 .100

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

100.168.192.in-addr.arpa

< Précédent

Suivant >

Annuler

Vous allez remarquer que le réseaux se nommera « 100.168.192.in-addr.arpa »

Cliquer sur la premier option « n'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées » puis cliquer sur terminer

Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées

Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.

 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques

Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent


Suivant >

Annuler

Dans l'onglet zone c
un « nom AAAA » u

n faite clique droit et ajouter
er un nom a IP que vous

voulez relier exemple (NOM : NAGIOS et adresse IP : 172.18.0.9)




Vous pourrez verifier dans le cmd si tout marche bien en tapant la commande « nslookup » suis de l'adresse ip concerner normalement il est sensée vous renvoyer le nom assosier a ip

```
C:\Users\Administrateur.WIN-A7CFJBJPB5I.000>nslookup 172.18.0.9
Serveur : localhost
Address: 127.0.0.1

Nom : SrvNagios.infotools.lan
Address: 172.18.0.9

C:\Users\Administrateur.WIN-A7CFJBJPB5I.000>
```

Faire la même chose pour la DMZ (donc crée sa propre zone inverse)



il faudra aussi ajouter des CNAME par exemple si vous voulez configurer un serveur de messagerie cela permet de rediriger. exemple Smtpp qui pointe en réalité vers SrvMess.infotools.lan



imap	Alias (CNAME)	SrvMess.infotools.lan.	statique
mail	Hôte (A)	172.18.0.7	statique
pop	Alias (CNAME)	SrvMess.infotools.lan.	statique
smtpp	Alias (CNAME)	SrvMess.infotools.lan.	statique
srvad	Hôte (A)	172.18.0.8	statique
SrvAD2	Hôte (A)	172.18.0.4	statique
SrvBackup	Hôte (A)	172.18.0.1	statique
SrvBDD	Hôte (A)	172.18.0.2	statique
SrvGlpi	Hôte (A)	172.18.0.6	statique
SrvMess	Hôte (A)	172.18.0.7	statique
SrvNagios	Hôte (A)	172.18.0.9	statique
SrvProxy	Hôte (A)	172.18.0.5	statique
SrvWeb	Hôte (A)	192.168.18.1	statique
ST002	Hôte (A)	172.18.0.20	26/03/2026 15:00:00
ST003	Hôte (A)	172.18.0.30	26/03/2026 17:00:00
ST01	Hôte (A)	172.18.0.20	05/03/2026 12:00:00
www	Alias (CNAME)	infotools.lan.	statique

5.Dhcp

Cette procédure détaille la création et la configuration d'une étendue IPv4 pour distribuer des adresses IP aux clients du réseau.

5.1 Initialisation de la nouvelle étendue


Dans la console de gestion DHCP, faites un clic droit sur **IPv4** et sélectionnez **Nouvelle étendue**. L'assistant se lance. Il faut ensuite nommer votre nouvelle étendue.



5.2 Définition de la plage d'adresses IP

Ici, on définit les adresses que le serveur est autorisé à distribuer.


- **Adresse IP de début** : 172.18.0.1
- **Adresse IP de fin** : 172.18.0.40
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.0.0 (Longueur : 16).



5.3 Ajout d'exclusions


Ensuite, il faut exclure les adresses déjà utilisées par les serveurs pour éviter les conflits d'IP. (IP fixes)

- **Plage exclue** : de 172.18.0.1 à 172.18.0.9.
- Le serveur ne distribuera donc des adresses qu'à partir de .10.




5.4 Durée du bail

C'est la durée pendant laquelle un client garde son adresse IP avant de devoir la renouveler. (ici 8 heures)



5.5 Configuration des options DHCP



L'assistant propose de configurer immédiatement les options indispensables (Passerelle, DNS). Sélectionnez **"Oui, je veux configurer ces options maintenant"**.



5.6. Routeur (Passerelle par défaut)

C'est l'adresse du routeur ou pare-feu pour sortir du réseau.


- **Adresse IP** : 172.18.255.254 (interface LAN du pfsense)
- Cliquez sur **Ajouter** pour valider.



5.7 Nom de domaine et serveurs DNS


Ces paramètres permettent aux clients de résoudre les noms (ex: accéder au proxy ou à l'AD par leur nom).

- **Domaine parent** : InfoTools.lan
- **Serveurs DNS** : 172.18.0.8 et 172.18.0.4 (les AD 1 et 2).



5.8 Serveurs WINS

Optionnel pour les réseaux modernes. Laissez vide sauf si vous avez de vieilles applications NetBIOS spécifiques.



5.9 Activation

À la fin de l'assistant, choisissez **"Oui, je veux activer cette étendue maintenant"**. L'étendue apparaît alors avec une icône verte "Actif" dans la console.

