Travaux Pratiques N°9 Les Pointeurs

I. Définition:

Un pointeur est une variable ou constante dont la valeur est une adresse mémoire d'un objet. L'adresse d'un objet est indispensable de son type. Pour les types de base, on pourra se définir des pointeurs de caractères, des pointeurs d'entiers et des pointeurs de réels.

II. Déclaration:

Un pointeur se déclare à l'aide du type de l'objet pointé précédé de l'opérateur d'indirection (symbole*).

Syntaxe:

```
Type_Objet_Pointée *Nom_Pointeur;
```

Exemples:

```
char *pc; /*pc est un pointeur pointant sur un objet de type char */
int *pi; /*pi est un pointeur pointant sur un objet de type int */
char *pf; /*pf est un pointeur pointant sur un objet de type float */
```

III. Affectation de l'adresse d'un objet à un pointeur :

L'affectation de l'adresse d'un objet à un pointeur se fait à travers l'opérateur d'adresse (&) selon la syntaxe : **Pointeur=&objet.**

Exemples:

```
int i=a, *pi ;
Pi=&a ;
```

Remarque:

On ne peut pas affecter directement une valeur à un pointeur. Ainsi, l'écriture suivante est interdite :

```
int *pi;
Pi=0xfffe;
```

Par contre, on peut définir la valeur d'une adresse en utilisant l'opérateur de « cast ».

Exemple:

```
int *pi;
Pi= (int*)0xfffe; /* p est l'adresse 0xfffe et pointe sur un entier*/
```

IV. Affectation du contenue d'une variable à travers un pointeur

L'affectation du contenu d'un objet à un pointeur se fait en utilisant l'operateur d'indirection (*) selon la syntaxe : *pointeur= valeur ou expression.

Exemple:

```
int x,*p; ...
P=&x; *p=34;
```

V. Arithmétique des pointeurs

On peut essentiellement déplacer un pointeur dans un plan mémoire à l'aide des opérateurs d'addition, de soustraction, d'incrémentation et de décrémentation. Le déplacement ne peut se faire que d'un nombre de cases mémoire multiple du nombre de cases réservées en mémoire pour la variable sur laquelle il point (n*sizeof(type)).

Exemple:

```
int x,*p;
...
P=&x;
*p=0x421;
...
*(p+3)=0x53;
Pi++;
```

VI. Utilisation de la fonction scanf avec les pointeurs

Pour saisir un caractère ou un nombre, on donne en fait à la fonction scanf l'adresse de ce caractère ou nombre. Pour le cas des pointeurs, on ne donne à la fonction scanf que le nom du pointeur.

Exemple:

```
float *pf;
scanf("%f", pf);
```

VII. Travail demandé

Exercice 1

Supposant que adr1 et adr2 sont deux pointeurs pointant sur deux réels. Le contenu de la variable pointée par adr1 vaut -45,78 et le contenu de la variable pointée par adr2 vaut 678,89.

Écrire un programme qui affiche les valeurs de : adr1, adr2 et des deux valeurs des variables pointées par adr1 et adr2.

Exercice 2

Cet exercice n'a pas vraiment de sens mais il permet de se familiariser avec les pointeurs de types primitifs.

- 1. Définir une variable var d'un type primitif
- 2. Déclarer deux pointeurs **pVar1** et **pVar2** de ce type primitif
- 3. Indiquer que **pVar1** pointe sur **var**
- 4. Ajouter 2 à var (en utilisant pVar1 et non var)
- 5. Affecter **pVar1** à **pVar2**
- 6. Ajouter 5 à la variable pointée par pVar2
- 7. Afficher les adresses des trois variables, puis leurs contenus et enfin les valeurs pointées par **pVar1** et **pVar2**

Exercice 3

```
On donne le programme C suivant :
void main ()
{
      int A=1, B=2, C=3;
      int *P1, *P2;
      P1=&A;
      P2=&C;
      *P1=(*P2)++;
      P1=P2;
      P2=&B;
      *P1-=*P2;
      ++*P2;
      *P1*=*P2;
      A=++*P2**P1;
      P1=&A;
      *P2=*P1/=*P2;
```

Complétez le tableau suivant pour chaque instruction du programme ci-dessus :

1	A	В	C	P1	P2
Initialisation	1	2	3	-	-
P1=&A	1	2	3	&A	-
P2=&C					
*P1= (*P2)++;					
P1=P2;					
P2=&B					
*P1-=*P2;					
++*P2;					
P1=*P2;					
A=++*P2**P1;					
P1=&A					
*P2=*P1/=*P2;					