


My 폴더 공유설정하기










My 폴더 공유설정 하기

- 1. C:₩에서 my라는 폴더를 생성합니다.
- 2. 폴더를 생성한 후 my폴더에서 마우스 오른쪽을 눌러서 속성으로 들어갑니다.
- 3. 속성에서 공유탭으로 들어갑니다.
- 4. 공유탭에서 고급공유를 누르고 선택한 폴더 공유를 선택합니다.
- 5. 아래에 권한을 눌러서 모두 권한을 체크해줍니다.
- 6. 그리고 경로가 아래같이 지정이 되었는지 확인 합니다.



프로필 속성 설정하기








- 1. 시작에서 Active Directory 사용자 및 컴퓨터를 클릭합니다.
- 2. 사용자에 마우스 오른쪽누르고 속성으로 들어갑니다.
- 3. 사용자 속성에서 프로필 탭에서 홈폴더에서 홈폴더 연결 지정을 해줍니다.(₩₩tokyo₩my₩%username%)


웹 서버 IIS(Internet Information Service) 설치









웹 서버 IIS(Internet Information Service) 설치





- 1. 서버 관리자 창을 엽니다.
- 2. 서버관리자에서 아래쪽에 역할 추가를 눌러줍니다.
- 3. 역할 추가에서 웹서버(IIS)를 체크 후 설치해줍니다.








- 1. 시작메뉴에서 관리도구로 들어가서 DNS를 클릭합니다.
- 2. 정방향 조회영역을 선택하여서 northwind.com에서 마우스 오른쪽 눌러서 새 호스트를 선택합니다.



- 3. 새 호스트를 선택 후 이름에 my를 입력하고 IP주소에는 IIS서버를 설치한 서버의 IP주소를 입력합니다.
- 4. 호스트 추가를 눌러줍니다.
- 5. my.northwind.com 호스트 레코드를 올바르게 만들었습니다를 확인합니다.





- 6. 추가 후 완료를 눌러주고 끕니다.
- 7. 추가한 후 실행에서 cmd를 입력하여 명령 프롬프트(Command Prompt)를 엽니다.
- 8. 제대로 만들어졌는지 확인하기 위해서 ping my.northwind.com을 입력하여 ping을 보내 봅니다.(핑이 안가면 호스트 추가할 때 오타를 냈거나 한 것이고, 그래도 안 될시 ipconfig /flushdns 입력 후 다시 하면 됩니다.)
















- Windows PowerShell Modules 🚵 Windows Server 백업 명령 프롬프트 Windows 메모리 진단 고급 보안이 포함된 Windows 방화벽 공유 및 저장소 관리 구성 요소 서비스 administrator Internet Explorer 📉 데이터 원본(ODBC) 로컬 보안 정책 IIS(인터넷 정보 서비스) 관리자 보안 구성 마법사 컴퓨터 🛼 서버 관리자 서비스 네트워크 🚫 성능 모니터 ☑ 시스템 구성 제어판 🚼 이벤트 뷰어 장치 및 프린터 작업 스케줄러 🔑 저장소 탐색기 관리 도구 컴퓨터 관리 도움말 및 지원 실행... 모든 프로그램 프로그램 및 파일 검색 로그오프 🕨
- 11. default.htm으로 저장한 후 my₩user6의 홈폴 더로 복사
- 12. 다시 계정전환(northwind₩administrator)한 뒤-시작 – 관리도구 – IIS 관리자 선택을 합니 다.



- 13. Default Web Site 홈으로 들어옵니다.
- 14. 오른쪽 기본설정을 눌러줍니다.
- 15. 사이트 편집창이 뜨면 실제 경로 옆에 ...을 눌 러줍니다.
- 16. C:₩My폴더를 지정해 줍니다.





- 17. 변경후 확인을 눌러줍니다.
- 18. 인터넷 창을 열어서 my.northwind.com/user6을 입력합니다.
- 19. my.northwind.com/user6을 열면 위와 같은 인터넷창이 뜨면 됩니다.