


**EPICOR**

# Part Class


(POM-04)




<b>1.กระบวนการ (process)</b>	<b>POM-04 Part Class</b>
<b>2. ข้อมูลที่ต้องใช้ (Input)</b>	1. ข้อมูล Part Class (ฝ่ายบัญชี)
<b>3.ขั้นตอนย่อย (sub process)</b>	1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 2. ขั้นตอนการสร้าง Part Class 3. ขั้นตอนการการเลือกเงื่อนไขต่างๆ 4. ขั้นตอนการผูก GL Control
<b>4.ความเสี่ยง (Risk)</b>	1. การนำข้อมูลเข้าผิด เมื่อมีการดึงข้อมูลไปใช้งานแล้วจะไม่สามารถแก้ไข Code UOM ได้ 2. ลืมผูก GL Control
<b>5.จุดควบคุม(Control point)</b>	1.ตรวจสอบข้อมูลอิเกิร์งหลังจากคีย์ข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว โดยการดึงข้อมูลมาเป็น Excel

## ขั้นตอนการการสร้าง/แก้ไข Part Class (มุ่งมองการซื้อ)


>Main Menu Path: Material Management > Inventory Management > Setup > Part Class



กดค้นหาหน้าเมนู Part Class



ข้อมูล Part Class ฝ่ายบัญชีเป็นผู้ให้ข้อมูล รหัส Part, Description, GL Control และข้อกำหนด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้เพิ่มข้อมูลเข้าระบบ




ขั้นตอนที่ 1

1.1 กด New Part Class

1.2 ระบุ ให้ด้ ที่ซ่อง Part Class ตามที่บัญชีกำหนดมาให้

1.3 ระบุ Description ตามที่บัญชีกำหนดมาให้



ขั้นตอนที่ 2 การเลือกเงื่อนไข

Inspection Required = Part ที่ผูกกับ Part Class นี้ ทุกครั้งที่นำไปเปิด PO จะต้อง Inspection ทุกครั้งที่ทำ PO Receive

Requisitions = Part ที่ผูกกับ Part Class นี้สามารถนำไปเปิด PR ได้ ถ้าไม่เลือกจะไม่สามารถนำไปเปิด PR ได้

Split PO Line = Part ที่ผูกกับ Part Class นี้สามารถแบ่งเปิด PO Line ได้

Consolidated Purchasing = Part ที่ผูกกับ Part Class นี้สามารถรวม PR หลายใบ มาเปิดเป็น PO หนึ่งใบได้

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกเงื่อนไข Negative Quantity Action = Part ที่ผูกกับ Part Class นี้อนุญาตให้ตัดลบได้ หรือไม่


Warn = อนุญาต

Stop = ไม่อนุญาต


None = เนยๆ สามารถเปิดได้

เดี๋ยวตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด Save ถ้าไม่ทำการกด Save จะไม่สามารถกด New GL Control ได้


 ขั้นตอนที่ 4 ผูก GL Control




4.1 กดคิ๊ก  New GL Control



4.2 เลือก Type กด Search คลิกเลือก Part class และกด OK



4.3 เลือก Control กด Search คลิกเลือก GL Control ตามที่บัญชีกำหนดมาให้ แล้วกด OK



4.4 เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว ให้ทำการกดคลิก Save

 ตัวอย่างข้อมูลที่ servo เรียบร้อย

Part Class Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Part Class Maintenance

Part Class Classes ค่าใช้จ่ายไฟเขียว S

Detail List Site GL Control LCNRV Reporting

Part Class... C195

Description: ค่าใช้จ่ายไฟเขียว S Buyer: Approved Suppliers...

Inspection Required:  Requisitions:  Split PO Line:  Consolidated Purchasing:

Negative Quantity Action

Warn:  Stop:  None:

Default Commodity Code... Purchase Type Code:

Deferred Expense:  Amortization Code:

Calculate Min/Max/Safety Values

Include in Calculation:  History Window: 0  
Include Sales History:  Safety Factor: 0  
Include Job Materials:  Max Factor: 0  
Default Part Lead Time: 0

Part Class Maintenance

File Edit Tools Actions Help

Part Class Maintenance

Part Class Classes ค่าใช้จ่ายไฟเขียว S

Detail List Site GL Control LCNRV Reporting

Detail List

GL Controls

Type... Part Class  
Part Class  
Control... 600600S  
ค่าใช้จ่ายไฟเขียว S




## ไฟล์ข้อมูล DMT

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data structure:

	A	B	C	D	E
1	Company	ClassID	Description	EntityGLC#GLControlType	EntityGLC#GLControlCode
2	SUREE	A01C	เงินค่าประกัน-การใช้ไฟ C	Part Class	116160C
3	SUREE	A01L	เงินค่าประกัน-การใช้ไฟ L	Part Class	116160L
4	SUREE	A01S	เงินค่าประกัน-การใช้ไฟ S	Part Class	116160S
5	SUREE	A01U	เงินค่าประกัน-การใช้ไฟ U	Part Class	116160U
6	SUREE	A02C	เงินค่าประกัน-การใช้น้ำ C	Part Class	116161C
7	SUREE	A02L	เงินค่าประกัน-การใช้น้ำ L	Part Class	116161L
8	SUREE	A02S	เงินค่าประกัน-การใช้น้ำ S	Part Class	116161S
9	SUREE	A02U	เงินค่าประกัน-การใช้น้ำ U	Part Class	116161U
10	SUREE	A03C	เงินค่าประกัน-การใช้โทรศัพท์ C	Part Class	116162C
11	SUREE	A03L	เงินค่าประกัน-การใช้โทรศัพท์ L	Part Class	116162L
12	SUREE	A03S	เงินค่าประกัน-การใช้โทรศัพท์ S	Part Class	116162S
13	SUREE	A03U	เงินค่าประกัน-การใช้โทรศัพท์ U	Part Class	116162U
14	SUREE	A04C	เงินค่าประกัน-อื่นๆ C	Part Class	116163C
15	SUREE	A04L	เงินค่าประกัน-อื่นๆ L	Part Class	116163L
16	SUREE	A04S	เงินค่าประกัน-อื่นๆ S	Part Class	116163S
17	SUREE	A04U	เงินค่าประกัน-อื่นๆ U	Part Class	116163U
18	SUREE	A05	บัญชีทั่วไป - สินทรัพย์	Part Class	1401999
19	SUREE	A05C	บัญชีทั่วไป-สินทรัพย์รายการ C	Part Class	140199C
20	SUREE	A05L	บัญชีทั่วไป-สินทรัพย์รายการ L	Part Class	140199L
21	SUREE	A05S	บัญชีทั่วไป-สินทรัพย์รายการ S	Part Class	140199S
22	SUREE	A05U	บัญชีทั่วไป-สินทรัพย์รายการ U	Part Class	140199U
23	SUREE	C01C	เงินเดือน-ฝ่ายผลิต C	Part Class	600100C
24	SUREE	C01L	เงินเดือน-ฝ่ายผลิต L	Part Class	600100L
25	SUREE	C01S	เงินเดือน-ฝ่ายผลิต S	Part Class	600100S
26	SUREE	C01U	เงินเดือน-ฝ่ายผลิต U	Part Class	600100U
27	SUREE	C02C	โบนัส-ฝ่ายผลิต C	Part Class	600101C
28	SUREE	C02L	โบนัส-ฝ่ายผลิต L	Part Class	600101L
29	SUREE	C02S	โบนัส-ฝ่ายผลิต S	Part Class	600101S
30	SUREE	C02U	โบนัส-ฝ่ายผลิต U	Part Class	600101U
31	SUREE	C03C	ค่าว่าง-ค่าแรงอื่นๆ C	Part Class	600102C
32	SUREE	C03L	ค่าว่าง-ค่าแรงอื่นๆ L	Part Class	600102L
33	SUREE	C03S	ค่าว่าง-ค่าแรงอื่นๆ S	Part Class	600102S
34	SUREE	C03U	ค่าว่าง-ค่าแรงอื่นๆ U	Part Class	600102U
35	SUREE	C04C	ค่าซ่อมแซม-อาคาร C	Part Class	600200C
36	SUREE	C04L	ค่าซ่อมแซม-อาคาร L	Part Class	600200L
37	SUREE	C04S	ค่าซ่อมแซม-อาคาร S	Part Class	600200S
38	SUREE	C04U	ค่าซ่อมแซม-อาคาร U	Part Class	600200U

## ขั้นตอนการ DMT

### 1. เข้าสู่ระบบ



1.1 คลิกที่ไอคอน DMT เปิดเข้าหน้า Login กรอก User/Password

