

1. Alignement Stratégique (Henderson & Venkatraman)

But : S'assurer que la stratégie SI soutient la stratégie métier.

Idée centrale : Performance = cohérence entre métier, organisation interne et SI.

Les 4 dimensions du modèle :

- **Stratégie métier (Business Strategy)** : Positionnement, objectifs, différenciation.
- **Stratégie SI (IT Strategy)** : Usage stratégique de la technologie.
- **Processus internes (Internal Processes)** : Activités et workflows qui exécutent la stratégie.
- **Architecture technologique (IT Architecture)** : Matériel, logiciels, réseaux.

➡ L'urbanisation SI permet de traduire cette vision stratégique en organisation concrète du SI.

2. Urbanisation du SI : Organiser et Structurer le SI

Concepts clés

- **Architecture SI** = Construire un bâtiment
- **Urbanisme SI** = Concevoir un quartier cohérent
- **Urbanisation SI** = Faire évoluer la "ville" qu'est le SI dans le temps

Objectifs

- Vision commune métier ↔ technique
- Analyses d'impact facilitées
- Agilité et cohérence
- Maîtrise des coûts

Plan d'Occupation des Sols (POS)

- **Zones** : Grandes briques métier (Production, Support, Référentiels...)
- **Quartiers** : Regroupements fonctionnels (ex : Crédit)
- **Blocs** : Entités métier élémentaires (ex : Proposition de crédit)

4 axes de description

Axe	Rôle
Métier (Pourquoi)	Processus, règles de gestion
Fonctionnel (Quoi)	Fonctions, objets métier
Applicatif (Comment)	Applications, services, échanges
Technique (Avec quoi)	Socles techniques, matériels

➡ Le POS sert de base pour définir la trajectoire d'évolution du SI et les projets associés.

3. Chiffrage de Projets SI : Estimer l'Effort et Gérer l'Incertitude

Constat clé

« Un chiffrage est toujours faux » → L'objectif est la **maîtrise de l'imprécision**.

Triangle de contraintes

- **Coût – Qualité – Délai**, avec le **Périmètre** au centre.
- Modifier un côté = ajuster un ou plusieurs autres.
- En **agile**, coûts + délais fixés → périmètre variable.

Bonnes pratiques

- Délimiter précisément le périmètre (+ exclusions)
- Décomposer en tâches simples
- Valider en groupe (revue collégiale)
- Identifier une **variable d'ajustement** (très important)

Méthodes de chiffrage

- **À dire d'expert** : rapide, utile au début
- **Abaques** : référentiels projet
- **Planning** : basé sur ressources et planning (peu fiable)
- **Évaluation marché** : dangereuse (prix psychologique)
- **COCOMO** : basé sur lignes de code
- **Points de fonction** : standard ISO, basé sur la valeur fonctionnelle

➡ Les points de fonction apportent une mesure objective, indépendante de la technologie.

4. Méthode des Points de Fonction (FP)

Objectifs

- Mesurer la taille fonctionnelle d'un logiciel
- Comparer des projets indépendamment de la techno
- Standard international ISO

Types de fonctions

- **Fonctions de données :**
 - **GDI** : Fichiers Logiques Internes
 - **GDE** : Fichiers d'Interface Externes

- **Fonctions transactionnelles :**

- **ENT** : Entrées externes
- **SOR** : Sorties externes
- **INT** : Requêtes externes

Étapes de calcul

1. Identifier les fonctions et leur complexité
2. Calculer les **points bruts (FB)**
3. Évaluer les 14 caractéristiques générales
4. Calculer le **facteur d'ajustement (FA)**
5. Obtenir les **points de fonction nets (FN)** :
FN = FB × FA

Conversion en charge

- Petite taille : ~2 j/H par PF
 - Moyenne : ~3 j/H
 - Grande : ~4 j/H
-

5. Conclusion : Une Vision Intégrée de la Gouvernance SI

- **Alignement stratégique** : définit le *Pourquoi*.
- **Urbanisation SI** : structure le *Quoi* et le *Comment*.
- **Chiffrage** : évalue le *Combien*.
- **Points de fonction** : mesurent objectivement la valeur fonctionnelle.

➡ Maîtriser ces concepts permet de transformer le SI d'un simple centre de coûts en **véritable moteur de valeur**, agile, cohérent et aligné avec la stratégie d'entreprise.