GRAMALOTE INTERACTIVO

Manual de Usuario Administración

Lo que solo puede hacer un administrador: gestionar cuentas y configurar el correo. Todo lo demás del panel (lugares, páginas, publicar, borrar) también lo hace un editor y se explica en el manual del editor.

1. Qué es exclusivo del administrador

El administrador tiene todos los permisos del panel. Este manual cubre únicamente lo que el editor **no** puede hacer:

Función	Administrador	Editor
Ver la lista de usuarios (por privacidad)	Sí	No
Crear usuarios	Sí	No
Cambiar rol, desactivar o eliminar otras cuentas	Sí (con las reglas del apartado 3)	No
Cambiar el correo de otra cuenta	Sí (cuentas más nuevas que la suya)	No
Enviar a otra cuenta un enlace para crear contraseña	Sí	No
Configurar el correo del sitio (Correo)	Sí	No; la opción ni aparece
Eliminar su propia cuenta	Sí, si queda otro administrador	No

Cada persona, sea cual sea su rol, puede cambiar su propio correo y su propia contraseña desde su página de cuenta.

2. Usuarios

Se abre desde **Usuarios** en la barra del panel (el editor ve en su lugar **Mi cuenta**, sin lista).

- **+ Agregar usuario**: se escribe nombre, correo y rol, y la persona recibe por correo un enlace para definir su contraseña. El enlace **nunca se muestra en el panel**: solo viaja por correo.
- **Rol**: administrador o editor; se puede cambiar después (no el propio).
- **Enviar enlace por correo**: manda a la cuenta un enlace nuevo para crear una contraseña. Necesita el correo configurado.
- **Cambiar correo**: edita el correo de una cuenta más nueva que la tuya. Sus sesiones se cierran y se avisa al correo anterior.
- **Desactivar / Reactivar**: la cuenta deja de poder entrar sin borrarse ni perder su historial.
- **Eliminar**: da de baja la cuenta (ver reglas abajo).

3. Quién puede eliminar a quién

La antigüedad cuenta: «más nueva» significa creada después.

- Un administrador elimina **solo cuentas más nuevas que la suya**.
- Para quitar una cuenta **más antigua**, esa persona tiene que eliminarse a sí misma (**Mi cuenta → Eliminar mi cuenta**).
- Siempre debe quedar **al menos un administrador activo**; el último no puede eliminarse ni desactivarse.
- La baja conserva el historial de cambios y libera el correo para otra cuenta.

> **No se puede deshacer**
> Una cuenta eliminada no se recupera desde el panel. Si solo quieres que deje de entrar por un tiempo, usa **Desactivar**.

4. Contraseñas y recuperación

- La contraseña solo se recupera **por correo**: **¿Olvidaste tu contraseña?** en /acceder envía un enlace de un solo uso que vence en 1 hora. No existe otra vía.
- Si el correo del sitio no está configurado, la recuperación no está disponible y /acceder lo avisa. Configúralo en **Correo**.
- Al iniciar sesión y al crear o cambiar una contraseña, el **icono de ojo** del campo la muestra u oculta para revisar lo escrito.
- Cambiar el correo propio pide la contraseña actual.

5. Correo

Es la cuenta que envía los correos del sitio: restablecer contraseñas, invitaciones, confirmación de calificaciones y avisos de sugerencias. Solo la ve el administrador.

Cuenta de envío

1. Activa **Enviar correos desde esta cuenta**.
2. Escribe el correo remitente y el nombre que verá quien lo recibe.
3. Pega la **contraseña de aplicación** de Gmail (16 letras). No es la contraseña normal de la cuenta y no se vuelve a mostrar.
4. Guarda y envía una **prueba** a tu propio correo.

«Servidor SMTP» sirve para otro proveedor distinto de Gmail; «Avisos y enlaces» define los correos del equipo y la dirección base que llevan los enlaces. Abajo quedan los últimos envíos, con su error si fallaron.

> **Calificaciones con confirmación**
> Con la confirmación activada, quien califica recibe un enlace y el voto cuenta solo al abrirlo (vence en 48 horas). Sin correo configurado, los votos cuentan de inmediato.

6. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
No puedo eliminar a alguien	Es una cuenta más antigua que la tuya (debe eliminarse ella misma) o es el último administrador.
Alguien no recibe el enlace de contraseña	Revisa su spam y, en Correo, los últimos envíos. Con el correo sin configurar no sale ningún enlace.
El correo de prueba no llega	Revisa la contraseña de aplicación y que la cuenta esté activa.
Un editor no ve Usuarios ni Correo	Es lo esperado: ve solo **Mi cuenta**.