

クラスターから MATLAB を立ち上げる

Etsuko Naito

Globalization Team

2018/06/20

CONFIDENTIAL © 2013 The MathWorks, Inc.



こんな記述に遭遇したことがありませんか?

□ Geck (developer からのコメント)

"Can you try it in Bsm?"

"Can you try it in **Bsleditor** to confirm?"

"I could not reproduce this in BR2018bd."

Bash Task

"Open matlab from **Bcoderuk** cluster"


"mw -using **Bcontrol** matlab"

"Start MATLAB from the **Bhdlcoder**"



BXXX (Bsm、Bsleditor、Bhdlcoder...)って何?

- Bxxx は、クラスターの名前
- BaT (Build and Test)には、たくさん (>200) のクラスターがあり 下記のような階層構造になっています (下記はほんの一部)
 - ・ トップが Bmain
 - Bmain の一つ下は B*_integ
 - B*_integの下はそれぞれのチームのクラスター





東京のサーバーにコピーされているクラスター

- 頻繁に使用するクラスターは、東京のサーバーの jobarchive (\\mathworks\TYO\devel\jobarchive) に Natick から コピーされています。
 - BR2019ad
 - Bi18n_integ
 - Bdoc18b
 - Bdoc19a
 - **Bcontrol**
- 東京のサーバーの jobarchive に、使用したいクラスターが コピーされているか確認してみてください。



もし、東京のサーバーに使用したいクラスターが コピーされていたら...

- 1. ご自分のマシンで、コマンドプロンプトを立ち上げる
- 2. 下記コマンドをタイプする

mw –using <クラスター名> matlab

```
Microsoft Windows [Version 10.0.16299.726]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.
H:キ️>mw -using BR2019ad matlab
H:¥>
```

指定したクラスターからMATLABが立ち上がります



- 1. G11n Lab Machine Status Windows Hosts を開く
- 2. "Available" で "i18nXXwinXX-ja" フォーマットの マシン名をコピーする ("In use" は誰かが使用中)

```
i18n01win10-ja Available
Internet Explorer 11.0.9600.1880。マシン名
Intel® Xeon® CPU E5645 @ 2.40GHz x 4 core(s) w/ 4.00 GB memory
VMware SVGA 3D
i18n02win10-ja In use by Etsuko Naito since 6/21/2018 12:19 AM
windows to April 2016 opuate Japanese
Internet Explorer 11.1.17134.0
Intel® Xeon® CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz x 8 core(s) w/ 15.95 GB mer
NVIDIA Quadro 600
```

<比較的早いマシン>

- **i18n01win10-ja, i18n02win10-ja** (Japanese Windows 10)
- i18n01win7-ja, i18n02win7-ja (Japanese Windows 7)
- i18n01win8-ja (Japanese Windows 8)
 - * xp は遅いので使わないほうが無難



もし、東京のサーバーに使用したいクラスターが コピーされていなかったら…(続き)

- 「リモートデスクトップ接続」を立ち上げる
- 4. コピーしたマシン名を「コンピューター」フィールドにペーストする
- 「接続」ボタンをクリックする





もし、東京のサーバーに使用したいクラスターが コピーされていなかったら... (続き)

- 6. 「リモートデスクトップ接続」でログインしたマシン上で コマンド プロンプトを立ち上げる
- 7. 下記コマンドを入力する(<クラスター名>は使用したいクラスター名で置き換えてください)

mw -using <クラスター名> matlab

```
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:¥Users¥enaitormw -using Bcontrol matlab
```

もし 上記コマンドでエラーが出たら、下記ディレクトリからMATLABを立ち上げてください

¥¥mathworks¥devel¥jobarchive¥ 〈クラスター名〉¥latest_pass¥matlab¥bin¥matlab.exe



もし、東京のサーバーに使用したいクラスターが コピーされていなかったら... (続き)

8. 作業が終了し、「リモートデスクトップ接続」を終了する時は 必ず コマンドプロンプトに "logoff" を入力するようにしてください。



画面左上の×をクリックして閉じるのと、画面が閉じるだけでずっと "In use (使用中)"になってしまいます。