

Native Unity VOX Reader

English

La forma más natural y potente de llevar tu arte de MagicaVoxel a Unity.

unity

2020.3+

license


MIT

Native Unity VOX Reader es una librería de alto rendimiento e importador de assets que permite tratar los archivos **.vox** de MagicaVoxel como assets nativos de Unity. Sin configuraciones complejas—simplemente arrastra, suelta y disfruta.

Demos


Importación Instantánea

Arrastra cualquier archivo **.vox** a la ventana de Proyecto de Unity y estará listo para usarse. Genera automáticamente mallas y materiales optimizados.



Flujo de Trabajo en Tiempo Real

Mantén MagicaVoxel abierto, guarda tus cambios y observa cómo Unity actualiza tus modelos al instante. Da vida a tu proceso creativo.



Características Principales

- **Plug & Play:** Arrastra archivos **.vox** directamente a tu escena. Unity los trata como prefabs.
- **Jerarquía de Escena:** Soporta totalmente las jerarquías de MagicaVoxel (Grupos y Transformaciones).
- **Alta Optimización:** El algoritmo avanzado de **Greedy Meshing** reduce el conteo de polígonos hasta en un 90% en comparación con métodos basados en cubos.
- **Horneado de Texturas:** Hornea todos los colores de los vóxeles en un solo atlas para mantener tus "draw calls" al mínimo.
- **Controles en el Inspector:** Ajusta la escala, el tamaño del atlas y la densidad de malla directamente en el importador del asset.
- **Minimalista y Limpio:** Cero dependencias externas e incluye Assembly Definitions para tiempos de compilación óptimos.

Empezando

1. Instalación:

◦ Opción A (Package Manager - Recomendado):

1. En Unity, ve a **Window > Package Manager**.
2. Haz clic en el botón **+** y selecciona **Add package from git URL...**

3. Pega: <https://github.com/miventech/NativeUnityVoxReader.git>
 - **Opción B (Manual):** Copia la carpeta [NativeUnityVoxReader](#) en tu directorio [Assets](#).
 2. **Uso:**
 - **Automático:** Simplemente arrastra un archivo [.vox](#) a tu Proyecto.
 - **Tiempo de Ejecución:** Usa el componente [VoxReader](#) o [ReaderVoxFile.Read\(\)](#) mediante script.
 3. **Ajustes:** Haz clic en cualquier asset [.vox](#) en Unity para ajustar su configuración de importación en el Inspector.
-

Estructura del Proyecto

- **/Runtime:** Lógica principal para el análisis binario y construcción de mallas.
 - **/Editor:** El [ScriptedImporter](#) que potencia la conversión automática de assets.
 - **/ExampleFiles:** Modelos de muestra para empezar.
-

Apoya el Proyecto

Este proyecto es de código abierto y **completamente gratuito**. Lo creé para ayudar a la comunidad a crear cosas increíbles con vóxeles en Unity.

Si esta herramienta te facilitó la vida, considera invitarme a un café. ¡Tu apoyo me ayuda a mantener la librería y seguir creando herramientas para todos!

 [Invítame a un Café](#)

Creado con pasión por Miventech. Eso y Necesitaba esta herramienta para otro proyecto jejeje  