Vmware虚拟机问题解决方案


1. 运行虚拟机系统蓝屏

可能的原因有两个:

- 1). 虚拟机所在磁盘的空间不足; ----> 清理磁盘空间。
- 2). 操作系统版本高, 需要适配新版本的Vmware; ----> 卸载Vmware15版本, 安装 Vmware16版本。

2. **卸载Vmware**步骤

1). 卸载已经安装的VMware




弹出确认框,点击"下一步":




下一步之后, 选择删除:




选择下一步,继续删除:



点击 "删除" 按钮:




卸载完成:



同时,进入磁盘目录,查看VMware 的安装目录,查看文件夹是否为空:




退出到VMware这层目录,右键删除"VMware"文件夹,删除完成:



卸载Vmware之后,一定一定要清理Vmware的注册表信息;

A. 按住Windows + R , 在弹出框中输入 "regedit" 调出注册表



B. 打开"HKEY CURRENT USER"文件夹,找到"Software"文件夹并打开



C. 找到"VMware.Inc", 右键删除



3). 安装VMware16版本

链接: https://pan.baidu.com/s/1P_W69FDeJphQUO1_X4PIFg

提取码: zdpo

下载16版本的软件,并安装;

☐ ▼ Vmware16注册码.txt

☐ VMware-workstation-full-16.1.0-17198959.exe

3. 运行虚拟机时报错VT-x



此主机支持 Intel VT-x,但 Intel VT-x 处于禁用状态。

如果已在 BIOS/固件设置中禁用 Intel VT-x,或主机自更改此设置后从未重新启动,则 Intel VT-x 可能被禁用。

- (1) 确认 BIOS/固件设置中启用了 Intel VT-x 并禁用了"可信执行"。
- (2) 如果这两项 BIOS/固件设置有一项已更改,请重新启动主机。
- (3) 如果您在安装 VMware Workstation 之后从未重新启动主机,请重新启动。
- (4) 将主机的 BIOS/固件更新至最新版本。

此主机不支持"Intel EPT"硬件辅助的 MMU 虚拟化。

模块"CPUIDEarly"启动失败。

未能启动虚拟机。

确定

http://blog.csdn.net/dxd5862

这个是由于英特尔的虚拟化技术,没有开启,需要进入系统的BIOS界面 ,开启英特尔的虚拟化技术 ;不同的电脑型号 ,进入BIOS界面的方式不同,需要百度查询一下自己电脑的型号 ,如何进BIOS :

windows10系统可以参考: https://blog.csdn.net/biu_code/article/details/1075046
27

