


【Sample_SRC_CCMS_EXPORT_E】説明資料

1. 機能概要

トランザクションコード:RZ20の画面から、CCMS monitorのエラーデータを出力します。

2. 機能イメージ



3. 使用方法

概要

Argument File に、下記のArgument情報を入力していただく必要があります。
(Argument Fileには、すべてString（文字列）にてご入力ください)

<Input>

プロパティ名	説明	必須入力
InputFilePath	入力データのファイルパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
SelectorFilePath	セレクタデータのファイルパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
ResourceFilePath	リソースデータのファイルパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
ScreenshotsFolderPath	エラースクリーンショットのフォルダパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
LogFolderPath	ログのフォルダパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
LogFileName	ログのファイル名 (ファイル名の先頭にタイムスタンプが追加されます。 例：190722_114045_SRC_Result.log)	○
SaveHtmlFolderPath	HTML形式で出力した画像データ等の保存先ファイルパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
SaveAlertLogFolderPath	エラー出力したデータの保存先ファイルパス（相対パスまたは完全パスを設定します。）	○
SaveAlertLogFilePath	エラー出力したデータの保存先ファイル名	○

Input Fileについて

Transaction Code：RZ20に表示された画面項目のうち、下記のように2階層を入力します。
(文字列が、完全一致するメニューを選択しますので、大文字小文字、スペース等も正確にご入力ください)

No	MonitorGroup	Monitor
1	SAP CCMS Monitor Templates	Database
2	SAP Business Workflow	All Monitoring Contexts

処理結果について

Argument ファイルに入力いただいた、SaveAlertLogFolderPath に、ファイル名：SaveAlertLogFilePath にて、出力結果が保存されます。

4. フォルダ構成

Sample_SRC_CCMS_EXPORT_E.xml

```
/SRC_CCMS_EXPORT_E
/ Config
Resource-SRC_CCMS_EXPORT_E(EN).xlsx
Resource-SRC_CCMS_EXPORT_E(JA).xlsx
Selector-SRC_CCMS_EXPORT_E(EN).xlsx
Selector-SRC_CCMS_EXPORT_E(JA).xlsx

/ Data
Arg-SRC_CCMS_EXPORT_E(EN).xlsx
Arg-SRC_CCMS_EXPORT_E(JA).xlsx
Input-SRC_CCMS_EXPORT_E(EN).xlsx
Input-SRC_CCMS_EXPORT_E(JA).xlsx

/SRC_CCMS_EXPORT_E
SRC_CCMS_EXPORT_E.xml
上記xmlファイルにてInvokeされるxmlファイル一式

/htmltemp

/SRC_Common
/Error
/Log
SAP Common Componentsにて提供されている,SRC Commonフォルダ保存されているxmlファイル一式
```

本Componentsからダウンロードした、左記SRC_CCMS_EXPORT_Eフォルダを一式保存してください

5. 注意事項

- ・実行時にはエクセルを起動しないでください。
- ・UiPath Connect マーケットプレイス の"Common Reusable Components"にてご提供している、"SRC_Common"フォルダに保存されているWorkflow Templateは、UiPath Reusable Component for SAP ERPをご使用いただく際、必ず一緒に保存いただく必要があります。
- ・SAPにログインして画面を表示させておく必要があります。