


## 【SRC PAYMENT PRINT E】説明資料

### 1. 機能概要

トランザクションコード : F110から、印刷処理を行います。

### 2. 機能イメージ



### 3. 使用方法

Argument File に、下記のArgument情報を入力していただく必要があります。  
(Argument Fileには、すべてString (文字列) にてご入力ください)

<Input>

| プロパティ名                | 説明                                                                    | 必須入力 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| InputFilePath         | Input Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）                           | ○    |
| SelectorFilePath      | Selector Fileのファイル保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）                    | ○    |
| ResourceFilePath      | Resource Fileの保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）                        | ○    |
| ScreenshotsFolderPath | エラースクリーンショットのファイル保存先およびファイル名称（相対パスまたは完全パスを設定します。）                     | ○    |
| LogFolderPath         | ログのファイル保存先（相対パスまたは完全パスを設定します。）                                        | ○    |
| LogFileName           | ログのファイル名<br>(ファイル名の先頭にタイムスタンプが追加されます。 例：190722_114045_SRC_Result.log) | ○    |
| PrintJobLogFolderPath | 印刷結果ログのフォルダパス（相対もしくは完全パスを設定します）                                       | ○    |

### 4. 注意事項

- ・実行時にはエクセルを起動しないでください。
- ・ドロップダウンリストの項目は、コード表示が必要です。GUIのインターアクションデザインの設定にて「ドロップダウンリスト内にキーを表示」を選択ください。
- ・UiPath Connect マーケットプレイス の"Common Reusable Components" にてご提供している、"SRC\_Common"フォルダに保存されているWorkflow Templateは、UiPath Reusable Component for SAP ERPをご使用いただく際、必ず一緒に保存いただく必要があります。
- ・SAPにログオンして画面を表示させておく必要があります。