

Настройка сетевых параметров в freePBX.

7) Теперь перейдём к настройке сетевых параметров.

Для начала переходим на вкладку «**Network settings**».

Здесь можно поставить статику. Сервера с чем бы то ни было, обычно ставят на статику.

Параметр «**Start Automatically**» - Yes означает, что при загрузке, данный сетевой интерфейс включён автоматически.

Данный параметр автоматически выставлен на «Yes» и его лучше не выключать.

Этот параметр можно переключать, так как у нас может быть несколько сетевых интерфейсов. У нас же он один, поэтому его не трогаем.

System Admin

Network Settings

Wired Networks

Wireless Networks

Network Interface

eth0

IP Assignment

Static

DHCP

Unconfigured

Static IP

10.21.32.15

Netmask

24

Gateway

10.21.32.1

Start Automatically

Yes

No

Activation
DNS
Intrusion Detection
Network Settings
Hostname
Notifications Settings
Power Options
Port Management
PnP Configuration
HTTPS Setup
Time Zone
Storage

Теперь переходим в «**DNS**».

Система нас предупреждает, что нормальное поведение – это когда первым DNS-ом стоит loopback, т.е. 127.0.0.1. Что это означает? То есть, сам сервер сначала будет обращаться сам к себе. В Линуксе – это файл /etc/hosts. То есть, сервер сначала должен обращаться сам на себя, чтобы резолвить какие-то имена. Собственно, так и сделаем, первым ставим 127.0.0.1. Ну и для полного комплекта, введём ещё парочку публичных DNS-ов: один будет от Гугла, второй от Яндекса. Зачем от Яндекса? Просто на тот случай, если Гугловский заблокируют в России.

Пример настроек. У вас может быть немного по-другому, но смысл, я думаю, ясен.
10.21.16.4 и 10.21.16.5 – это локальные кэширующие DNS-ы.
*Нажимаем «**Submit**», сохраняем настройки.*

System Admin

DNS

Normally, your first DNS server should be 127.0.0.1 . Add any additional servers after that.

DNS Server list

127.0.0.1

10.21.16.4

10.21.16.5

8.8.8.8

77.88.8.8

DNS
Intrusion Detection
Network Settings
Hostname
Notifications Settings
Power Options
Port Management