

EMLAKÇI OTOMASYONU KURULUM TALİMATLARI


1. Aşama: "setup.exe" dosyasını çalıştırın ve ardından ileri butonuna tıklayın.




2. Aşama: Otomasyonun kurulacağı konumu değiştirmek isterseniz Gözat butonuna tıklayıp değiştiriniz ardından ileri butonuna tıklayınız.




3. Aşama: Yüklemeyi onaylamak için ileri butonuna tıklayınız.




4. Aşama: Yükleme tamamlandı. Kapat butonuna tıklayıp işlemi bitiriyoruz.




5.Aşama: Otomasyonun kurulu olduğu dizine gidiniz ve "Emlakçı Otomasyonu Setup" klasörünü açınız.




6. Aşama: "database" klasörüne çift tıklayıp açınız.




7. Aşama: Açılan Klasördeki 2 adet SQL dosyasını kopyalayınız.




8. Aşama: MSSQL in kurulu olduğu dizini açınız. Ardından "Microsoft SQL Server" klasörünü açınız.




9. Aşama: "MSSQL" klasörünü açınız.




10.Aşama: "DATA" klasörünü açınız.




11. Aşama: Açılan klasöre "sağ tık > Yapıştır" diyoruz ve dosyaları eklemiş oluyoruz.



12.Aşama: Microsoft SQL Server Management Studio programını açınız. Giriş yaptıktan sonra bu bölümde "Databases" klasörüne sağ tıkayıp "Attach" seçeneğine tıklayınız.




13.Aşama: Açılan pencerede "Add..." butonuna tıklayınız.




14.Aşama: Açılan pencerede "EmlakOtomasyon.mdf" dosyasını seçip "OK" butonuna tıklayınız.


Ardından önceki penceredeki "OK" butonuna tıklayınız.




15.Aşama: Otomasyonun kurulu olduğu dizine gidiyoruz ve "test.txt" dosyasını "sağ tık > Kopyala" yaparak kopyalayınız.




16.Aşama: "Yerel Disk C" dizinine kopyalamış olduğunuz dosyayı "sağ tık > Yapıştır" yaparak ekleyiniz. Ardından dosyayı açınız.



17. Aşama: Açılan metin belgesindeki Seçili alanı silip kendi "SQLSERVER" adınızı yazınız.



18.Aşama: Yazdıktan sonra "CTRL + S" yaparak karşımıza gelen ekranda "Kaydet" butonuna tıklayınız.



Kurulum işlemimiz bitti. Masaüstünüzde bulunan "Emlakcı Otomasyon.exe" ye tıklayıp çalıştırabilirsiniz.



OTOMASYONDA KAYITLI OLAN DEFAULT ÜYELİK BİLGİLERİ:

KULLANICI ADI: admin

ŞİFRE : admin

Gerekli Olan Programlar:

- Microsoft SQL Server
- Microsoft SQL Server Management Studio

HAZIRLAYAN : ŞÜKRÜ ÖZKOCA - 190542017