1. 根据教程安装配置nacos

## Nacos 安装教程(史上最详细保姆级教程) nacos安装-CSDN博客

2. 打开conf/application.properties,修改以下地方:

```
###·The·two·properties·is·the·white·list·for·auth·and·used·by·identity·the·request·from·other·server.

nacos.core.auth.server.identity.key=VGhpc0lzTXlDdXN0b21TZWNyZXRLZXkwMTIzNDU2Nzg=
nacos.core.auth.server.identity.value=1

###·worked·when·nacos.core.auth.system.type=nacos·or·nacos.core.auth.console.enabled=true
###·The·token·expiration·in·seconds:
nacos.core.auth.plugin.nacos.token.cache.enable=false
nacos.core.auth.plugin.nacos.token.expire.seconds=18000

###·The·default·token·(Base64·string):
###*Worked-when·nacos.token.secret.key=VGhpc0lzTXlDdXN0b21TZWNyZXRLZXkwMTIzNDU2Nzg=
nacos.core.auth.plugin.nacos.token.secret.key=VGhpc0lzTXlDdXN0b21TZWNyZXRLZXkwMTIzNDU2Nzg=
###*worked-when·nacos.core.auth.system.type=ldap, {0}·is·Placeholder,replace·login·username}
```

## (取消掉两个key的注释)


3. 启动nacos: 进入 nacos/bin 目录,打开cmd 输入startup.cmd -m standalone

(这个时候input的地方直接回车就行)

4. 在浏览器打开Console



- 5. 应该会让注册登录,要记住账号和密码
- 6. 导航到这个页面:



7. 导入配置: 选择导入配置将压缩包倒入即可

## 8. 修改配置:

导入配置后修改shared-jdbc.yaml、account-service.yaml、product-service.yaml、settle-service.yaml、transaction-service.yaml中的数据库配置。修改为本地数据库

如shared-jdbc.yaml中

- o url: jdbc:mysql://123.60.105.214:3306/ 中ip修改为本地地址127.0.0.1
- o username 修改为本地数据库用户名
- o password修改为本地数据库密码

## 配置好了之后可以运行项目,连接数据库,单独运行各个微服务

同时,后端中所有微服务目录下的resource/bootstrap.yaml文件中的serve-addr 修改为本地ip 127.0.0.1(若本地运行)或服务器ip 123.60.105.214,有几个微服务中的application中也需要修改ip。