

ABA Service

Nyt system til at sætte automatiske brandalarmeringsanlæg i service — via web, SMS og telefonintegration.

Formål: Sikker og sporbar håndtering af service-tilstand på ABA-anlæg

Målgruppe for dette dokument: Vagtcentral, montører, anlægsejere og ledelse

Version: Udkast · Juni 2026

Hvad er ABA Service?

ABA Service er et selvstændigt webbaseret system, der gør det nemt at sætte automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) i service — og tage dem ud igen — med fuld logning og adgangskontrol.

I dag: Service-håndtering kræver adgang til flere systemer og manuelle processer.

Med ABA Service: Én fælles løsning til vagtcentral, montører og anlægsejere — tilgængelig fra computer og mobil, samt via SMS.

Systemet kommunikerer med TrekantBrands eksisterende anlægs-API og har sin egen database til brugere, adgang og historik. Design og brugeroplevelse følger det kendte BAS-udtryk.

Hvem kan bruge systemet?

Brugergruppe	Adgang	Typisk brug
Vagtcentral	Alle anlæg	Sætte anlæg i service under arbejde, kontrollere status og se hændelseslog
Montør	Alle anlæg	Service under installation, test og fejlsøgning i marken
Anlægsejer	Kun egne anlæg	Sætte eget anlæg i service ved vedligehold — fx via SMS
Administrator	Fuld styring	Oprette brugere, tildele anlæg og administrere adgang

Brugergrænseflade — computer

Vagtcentralen og montører arbejder typisk fra en større skærm med overblik over mange anlæg.




Illustration: Dashboard med søgning, status og handlingsknapper

Funktioner på web

- **Søg og find anlæg** — på anlægsnummer, adresse eller kundenummer
- **Se status** — om anlægget er i normal drift eller i service
- **Sæt i service** — med valgfri varighed (1, 2, 4, 24 timer, brugerdefineret eller ubegrænset)
- **Fjern fra service** — når arbejdet er afsluttet
- **Se hændelseslog** — sidste 20 hændelser, sidste 24 timer eller valgfri periode
- **Tilføj kommentar** — dokumentér hvad der er foregået

Brugergrænseflade — mobil

Montører og anlægsejere kan betjene systemet direkte fra telefonen — store knapper og tydelig status.




Illustration: Mobilvisning med kort-baseret liste og hurtige handlinger

Mobilvisningen er optimeret til touch: anlæg vises som kort med tydelig statusfarve, og de vigtigste handlinger er altid let tilgængelige.

Sådan sættes et anlæg i service (web)

1 Log ind

Brugeren logger ind med personlige oplysninger.

2 Find anlæg

Søg på anlægsnummer eller adresse.

3 Vælg varighed

Med eller uden tidsbegrænsning.

4 Bekræft

Anlæg sættes i service og handlingen logges.

Alle handlinger registreres med tidspunkt, bruger og kilde (web, SMS eller telefon). Det giver sporbarhed og mulighed for efterfølgende kontrol.

SMS-betjening

Anlægsejere og autoriserede brugere kan sætte anlæg i service via SMS — uden at åbne en browser.

Sådan virker det

Hver bruger har et personligt SMS-kodeord og et registreret telefonnummer. SMS'en valideres mod ABA Services egen brugerdatabase — kun godkendte brugere med adgang til det pågældende anlæg kan udføre handlinger.

Eksempler på SMS-kommandoer

```
secret123 fab0100 service start
secret123 fab0100 service start 2
secret123 fab0100 service stop
secret123 fab0100 status
HJÆLP
```

Start service

Angiv kodeord, anlægsnummer og ønsket varighed i timer. Uden angivet tid bruges 1 time som standard.

Stop service

Anlægget tages ud af service med det samme, og brugeren modtager en bekræftelse.

Automatiske SMS-beskeder

- **Ved start** — bekræftelse med varighed og udløbstidspunkt
- **15 minutter før udløb** — påmindelse med mulighed for at forlænge
- **Ved forlængelse** — ny bekræftelse med opdateret udløbstid
- **Ved afslutning** — bekræftelse når anlægget er taget ud af service

Forlængelse: Brugeren kan sende en ny *service start*-besked med ønsket antal timer, mens anlægget allerede er i service. Systemet forlænger automatisk og sender ny bekræftelse.

Hændelseslog

For hvert anlæg kan brugeren se hvad der er sket — både i ABA Service og i anlæggets alarmlog.

Sidste 20 hændelser

Hurtigt overblik over de seneste begivenheder på anlægget.

Sidste 24 timer

Alt hvad der er sket det seneste døgn.

Valgfri periode

Vælg start- og slutdato for mere detaljeret gennemgang.

Kommentarer

Tilføj noter til loggen — fx årsag til service eller udført arbejde.

Integration med telefonsystemer

ABA Service tilbyder et internt API, så telefonsystemer og andre systemer kan:

- Søge og hente anlægsstatus
- Sætte anlæg i service og fjerne dem igen
- Hente hændelseslog
- Modtage indgående SMS via webhook

Dette gør det muligt at integrere service-håndtering i eksisterende vagtcentral-arbejdsgange uden manuel indtastning i flere systemer.

Sikkerhed og sporbarhed

- Personligt login til web — med rollebaseret adgang
- SMS kræver både kodeord og registreret telefonnummer
- Anlægsejere ser kun egne anlæg — vagtcentral og montører ser alle
- Alle handlinger logges med bruger, tidspunkt og kilde
- Kommunikation med anlæg sker via TrekantBrands sikre API

Implementering i faser

1 Web MVP

Login, søgning, sæt/fjern service, grundlæggende log.

2 Log & API

Fuld logvisning og API til telefonsystemer.

3 SMS

SMS-betjening med automatiske beskeder og påmindelser.

4 Finpudsning

Admin-værktøjer, sikkerhed og optimering.

Dette dokument er en funktionsbeskrivelse til brandvæsenet og ledelsen. Teknisk implementeringsplan findes i *docs/PLAN.md*.

Illustrationer er mockups og kan afvige fra den endelige løsning. · ABA Service · TrekantBrand · 2026