

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo	Implantação AD	1	02/09/2023	MI102
Pin				



Essas instruções servem apenas para a mudança do AD que irá ocorrer dia 07/09/2023.


- 1) Alterar a senha do usuário do antigo AD Sulplast2019 para senha Amarelo.01
- 2) Acessar a estação do usuário, com o **login** e senha Amarelo.01.
- 3) Realizar cópia de todos os dados do perfil: **Desktop**, **Documentos**, **Downloads**, **Imagens**, **Músicas**, **Vídeos**, C: não precisa e salvar os **favoritos** do navegador **Google Chrome**.

Salvar todos os arquivos na pasta que deverá ser criado em

## C:\SuporteInfo\<mark>UsuarioData</mark>

- 4) Após a cópia, acessar como root, alterar o **DNS** primário para **192.168.0.245**, retirar do domínio e reiniciar a estação.
- 5) Adicionar a estação ao domínio e reiniciar a estação.
- 6) Realizar **login** com o novo usuário e **confirmar o mapeamento.**
- 7) Restaurar os arquivos que foram copiados.
- 8) Restaurar os favoritos do Google Chrome e configurar a primeira página do Google Chrome como www.sulplast.com.br
- 9) Realizar configuração do Outlook:
  - a) Painel de Controle  $\Rightarrow$  Mail (Microsoft Outlook)

Ao abrir a tela clicar em Adicionar:




- b) Criar um perfil, com o nome do Usuário que irá utilizar a estação
- c) Clique em Configuração manual ou tipos de servidor adicionais, clique em Avançar



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

- d) Na tela seguinte clique em POP ou IMAP, clique em Avançar
- e) Deverá configurar da seguinte forma:



Informar o Nome: **Nome do usuário + Sobrenome** Endereço de Email: **endereço de e-mail atual** 

Tipo de Conta: POP3

Servidor de entrada de emails: **email.bluepex.com** Servidor de saída de emails (SMTP): **smtp.bluepex.com** 

Nome de usuário: email completo

Senha: Senha do e-mail

Flegar a opção Arquivo de Dados do Outlook Existente. Clique em Procurar e localize o pst do


usuário, normalmente salvo em: C:\Users\USUARIO\Documents\Arquivos do

Outlook\Arquivo.pst


f) Clique em Mais Configurações..



g) Deixar na tela Servidor de saída:



h) Na tela Avançado:



Clique em Ok.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Clique em **Avançar**, o sistema irá fazer teste de comunicação com o servidor, dando tudo certo, apenas **fechar** e clicar em **Concluir**.

10) Configurar Rockat.Chat.

Validação dos atalhos que existem na área de trabalho.

Pronto! Próxima estação!