




Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Alisson	Manual de Configuração de e-mail no	1	22/09/2021	MI010
	Outlook - POP3.			



Este documento visa mostrar os passos de como configurar a conta do Outlook.


Ao iniciar o Outlook 2010, clique em "Sim" (1) para iniciar a configuração de conta de e-mail e em seguida clique em "Avançar" (2).




Na tela de configuração de conta de e-mail (caso não possua nenhuma conta de e-mail configurada), clique na opção "Configuração manual" (3) e em seguida "**Avançar**" (4).



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.



Na tela abaixo marque a opção "POP ou IMAP" (5) e depois clique em "Avançar" (6).



"Nome" (7), digite o nome para exibição


"Endereço de E-mail" (8), digite seu endereço de e-mail



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

- "Tipo de Conta" (9), escolha a opção POP3
- "Servidor de entrada de e-mails" (10), digite o endereço de acordo o domínio:
- "mail.sulplast.com.br"
- "Servidor de saída de e-mails" (11), digite o endereço de acordo o domínio:
- "mail.sulplast.com.br"
- "Nome de usuário" (12), digite o endereço de e-mail completo
- "Senha" (13), digite a senha do seu e-mail


Após preencher os campos acima, clique na opção "Mais configurações" (14)





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Na aba "Servidor de saída", marque a opção "Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação" (15), a opção abaixo "Usar mesmas configurações do servidor de entrada de emails" será marcada automaticamente, depois basta clicar na aba "Avançada".




Na aba "Avançada" altere a porta na opção "Servidor de entrada POP3" para "110", na opção "Servidor de saída (SMTP)", altere para "587", marque a opção "Deixar uma cópia de mensagens no




FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

servidor" e marque também a opção "Remover do servidor após" selecione "1" dias, depois clique em "Ok".




Na janela de configurações da conta, clique em "Avançar".






FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Nesta tela será feito o teste de envio e recebimento de e-mails, o status "Concluído" indica que a configuração está correta, basta agora clicar em "Fechar" (20).



Clique em "Concluir" (21) e sua configuração estará concluída com sucesso.



Extraído em <https://painel.supramail.com.br/wiki/pagina-dados.php?manual=6>