

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo	Backup Full e Incremental	1	08/09/2021	MI043
Pin	-			
Bruno Ricardo	Correção do texto, e adição de novas	2	05/07/2022	
Pin	tarefas, como backup firewall			



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Criação de backup Mensal e Diário - via HD Externo

Backup Diário e FULL ínico de mês

Acessar a estação IP: 1.31

Usuário e Senha se encontram na planilha.

Conectar o HD externo 2TB

Fazer o backup do banco de dados PRD, que está localizado no endereço C:\DelSoftBackp, copiando somente os arquivos PRD.d31 e DTM.zip


Salvar os arquivos no HD externo e realizar a substituição.

Fazer o backup dos dados do firewall.

No mapeamento BkpFirewall copiar para o HD externo somente os dados do mês atual e salvar dentro da pasta BkpFirewall, caso não existir, deve ser criado a pasta.

Backup FULL, realizado na primeira sexta-feira do mês.

Abrir o utilitário de backup **ntBackup** aplicativo do Windows.



Selecionar a aba **Backup**. Clique no botão **Procurar**, e selecionar o **HD Externo**. Salvar o arquivo com o seguinte nome MES desenvolveANO.bkf
Onde MÊS corresponde ao mês atual e ANO ao ano atual.


Selecionar a unidade X:



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Clicar em **Iniciar backup** → **Avançado** → **Tipo de backup**: Normal, depois clique em **Iniciar backup**

Abrir outra instância do utilitário de backup ntBackup aplicativo do Windows.



Selecionar a aba **Backup**. Clique no botão **Procurar**, e selecionar o **HD Externo**. Salvar o arquivo com o seguinte nome MESANO.bkf

Onde MÊS corresponde ao mês atual e ANO ao ano atual.

Selecionar a unidade **Y**: <u>tudo</u> Selecionar **V**: <u>RHFolha e Delsoft</u>

Selecionar W: tudo

Clicar em Iniciar backup → Avançado → Tipo de backup: Normal, depois clique em Iniciar


backup



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Backup INCREMENTAL, realizado diáriamente de segunda a sexta-feira.

Abrir o utilitário de backup **ntBackup** aplicativo do Windows.



Selecionar a aba **Backup**. Clique no botão **Procurar**, e selecionar o **HD Externo**. Salvar o arquivo com o seguinte nome MESANO.bkf

Onde MÊS corresponde ao mês atual e ANO ao ano atual.


Selecionar a unidade Y: tudo

Selecionar V: Somente RHFolha e Delsoft obs: Dentro do RH Folha retirar o flag da pasta dtm

Selecionar W: tudo

Clicar em Iniciar backup → Avançado → Tipo de backup: Incremental, depois clique em Iniciar backup

Abrir outra instância do utilitário de backup **ntBackup** aplicativo do Windows.





FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Selecionar a aba **Backup**. Clique no botão **Procurar**, e selecionar o **HD Externo**. Salvar o arquivo com o seguinte nome MESdesenvolveANO.bkf
Onde MÊS corresponde ao mês atual e ANO ao ano atual.

Selecionar a unidade X: tudo, menos o soll e sollpng Clicar em Iniciar backup \rightarrow Avançado \rightarrow Tipo de backup: Incremental, depois clique em Iniciar backup