単体テスト仕様書	システム名	サブシステム名	業務種別		バージョン	更新日	作成者
	スマポジ				V1.00	2023/3/20	鈴木彩月

テストID	UT-0001	テスト名	管理者登録処理、施設登録・編集処理
事前条件	テストデータがDBに反映されていること		

テスト環境	サーバー1	サーバ2	クライアント
マシン名	docker		
機種	MacBook Pro (16-inch, 201		
OS	macOS Big Sur		
メモリー	16 GB 2667 MHz DDR4		
ブラウザ			

テスト区分	Phase1
回数	1回目
実施日	11/7
実施者	鈴木

実行サイド	サーバ1	サーバ2
DBサーバー	○	
APサーバー	○	

テスト結果	件数	率
合格（o）	0	
不合格（x）	0	
未テスト（未）	0	
合計件数:	0	

項目名	画面名	イベント№	手順	テストデータ仕様№	正常／異常	期待結果	実施日	実施者	合否	備考
email	管理者ログイン	1-1	空欄のままログインボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		1-2	未登録のメールアドレスと、パスワードを入力後、ログインボタンを押下			ログイン情報無しのエラーが表示される。				
		1-3	passwordと一致しないメールアドレスを入力後、ログインボタンを押下			ログイン情報無しのエラーが表示される。				
		1-4	passwordと一致する登録済みのメールアドレスを入力後、ログインボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。				
password		2-1	空欄のままログインボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		2-2	未登録のパスワードと、メールアドレスを入力後、ログインボタンを押下			ログイン情報無しのエラーが表示される。				
		2-3	メールアドレスと一致しないパスワードを入力後、ログインボタンを押下			ログイン情報無しのエラーが表示される。				
		2-4	メールアドレスと一致する登録済みのパスワードを入力後、ログインボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。				
		2-5								
		2-6								
name	管理者新規登録画面	3-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		3-2	21文字入力した後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		3-3	20文字入力した後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、登録完了画面に遷移する。				
emailaddress		4-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		4-2	41文字入力した後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		4-3	40文字入力した後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、登録完了画面に遷移する。				
		4-4								
		4-5								
password		5-1	空欄のままログインボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		5-2	7文字入力した後、登録ボタンを押下			文字数不足のエラーが表示される。				
		5-3	8文字入力した後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、登録完了画面に遷移する。				
confirm password		6-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		6-2	password項目と一致しない値を入力後、登録ボタンを押下			パスワード不一致のエラーが表示される				
		6-3	password項目と一致する値を入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、登録完了画面に遷移する。				
		6-4								
		6-5								
施設名	管理者施設登録画面	7-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		7-2	21文字入力後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		7-3	20文字入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに登録される。				
住所		8-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		8-2	51文字入力後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		8-3	50文字入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに登録される。				
施設タイプ		9-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		9-2	21文字入力後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		9-3	20文字入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに登録される。				
利用可能人数		10-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		10-2	数字を入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに登録される。				
備考欄		11-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		11-2	126文字入力後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		11-3	125文字入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに登録される。				
住所	管理者施設情報変更画面	12-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		12-2	51文字入力後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		12-3	50文字入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに上書きされる。				
施設タイプ		13-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		13-2	21文字入力後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		13-3	20文字入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに上書きされる。				
利用可能人数		14-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		14-2	数字を入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに上書きされる。				
備考欄		15-1	空欄のまま登録ボタンを押下			入力必須エラーが表示される。				
		15-2	126文字入力後、登録ボタンを押下			文字数超過のエラーが表示される。				
		15-3	125文字入力後、登録ボタンを押下			他の項目にエラーがない場合、エラーが表示されず、トップ画面に遷移する。入力内容が DBに上書きされる。				