12/15/2017 多态

窓 多态

# Windows

Windows 系统的多态服务设置方法

く 返回手册列表 ■ 切换手册 >

方法 1:使用「多态桌面版 for Win」快速进行设置

方法 2: 手动设置网络服务

方法 3:使用 shadowsocks 配置多态

### 方法 1:使用「多态桌面版 for Win」快速进行设置

1. 下载「多态桌面版 for Win」:

点此下载 多态桌面版 for Win;

2. 安装并打开多态桌面版 for Win,填写您的多态用户名和密码:

https://duotai.love/ma 1/10



3. 从屏幕右下角「系统通知区域」或「软件界面」中开启多态服务:



方法 2: 手动设置网络服务

要求 Windows 版本高于 XP。Windows 7、8 和 10 采用不同的配置方法,请注意区分。

#### Windows 7 & 8

- 1. 打开「控制面板」并选择「网络和 Internet」:
- 2. 点击「Internet 选项」,并切换到「连接」选项卡:
  - 如果你用路由器,或者你的电脑通过局域网上网,选择「局域网设置」
  - 如果你直接用电脑拨号连接,点击「拨号连接」旁边的「设置」



3. 勾选「使用自动配置脚本」,并将下面的地址粘贴进地址栏中:

https://aliasan-conf.taijiankong.cn/duotai/pE6V0tUSdJn.pac

a. 使用路由器,或者你的电脑通过局域网上网:

https://duotai.love/manua 3/10



#### b. 直接用电脑拨号连接:



4. 点击「确认」,再选择「应用」,完成设置。

### Windows 10

1. 点击「开始」进入「设置」:



2. 点击设置中的「网络和 Internet」:

https://duotai.love/ma 5/10



#### 3. 配置代理地址:

a. 如果你使用路由器,或者你的电脑用过局域网连接,请打开「代理」选项卡,开启「使用安装程序脚本」,并在「脚本地址」中输入以下地址,然后点击「保存」:

https://aliasan-conf.taijiankong.cn/duotai/pE6V0tUSdJn.pac



b. 如果使用系统拨号直连的方式接入网络,请在完成上面 3 - a 步骤后进入「拨号」选项卡,选中您所 使用的拨号并点击「高级选项」,在「自动配置」中打开「使用安装程序脚本」并输入以下地址,并 保存:

https://aliasan-conf.taijiankong.cn/duotai/pE6V0tUSdJn.pac

12/15/2017 多态



4. 点击「保存」,完成设置。

## 方法 3:使用 shadowsocks 配置多态

1. 解压 shadowsocks 客户端,建议把程序放到常用路径。

通过百度网盘下载(提取码:9u3k)

- 2. 可以通过两种方法配置添加:
  - a. 扫描屏幕二维码(推荐使用)

请直接在菜单中点击「从屏幕上扫描二维码」扫描右方二维码。






b. 手动填写

前往多态控制台,填入 Shadow Suite 配置方式,

地址:marriott.h.timonit.cn

端口:12597

加密:aes-128-cfb 密码:pE6V0tUSdJn



3. 添加成功后,在托盘找到 Shadowsocks 图标,点击打开代理和开机启动。



如果使用的是 Chrome 、 Firefox 等第三方浏览器,请确认已禁用了各种代理类插件,以确保它们使用的是系统代理。如果想让第三方浏览器单独使用代理,请查看相关设置: Chrome、Firefox。如有其他疑问,可以去 FAQ 查看 Windows 平台相关的问题。

联系我们 隐私政策 服务协议



© 2017 最前台科技

■ English | ■ 中文