Load order for drivers and services:

| Start value | Group name | Tag | Service/Device | Display Name | Image path |
|---|---|---|---|---|---|
| Boot | System Reserved | n/a* | pcw | Performance C... | System32\driv... |
| Boot | WdfLoadGroup | n/a* | Wdf01000 | @%SystemRo... | system32\driv... |
| Boot | Boot Bus Exten... | 7 | acpiex | Microsoft ACP... | System32\Driv... |
| Boot | Boot Bus Exten... | 2 | msisadrv | | System32\driv... |
| Boot | Boot Bus Exten... | 3 | isapnp | | System32\driv... |
| Boot | Boot Bus Exten... | 3 | pci | @pci.inf,%pci_... | System32\driv... |
| Boot | Boot Bus Exten... | 4 | vdrvroot | @vdrvroot.inf,... | System32\driv... |
| Boot | Boot Bus Exten... | 6* | amdkmpfd | @oem16.inf,%... | System32\driv... |
| Boot | Boot Bus Exten... | n/a* | partmgr | @%SystemRo... | System32\driv... |
| Boot | Boot Bus Exten... | n/a* | pdc | @%SystemRo... | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 3 | ebdrv | @netevbda.inf... | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 1 | pcmcia | | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 8 | pciide | | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 8 | spaceport | @spaceport.in... | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 9 | intelide | | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 9 | volmgr | @volmgr.inf,%... | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 10 | volmgrx | @%SystemRo... | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 11 | vmbus | @wvmbus.inf,... | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 2 | b06bdrv | @netbvbda.inf... | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | n/a* | mountmgr | @%SystemRo... | System32\driv... |
| Boot | System Bus Ext... | 6* | nvraid | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 25 | iaStorV | @iastorv.inf,%... | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 25 | vsmraid | | System32\driv... |
| Boot | SCSI miniport | 1 | 3ware | | System32\driv... |
| Boot | SCSI miniport | 3 | amdsata | | System32\driv... |
| Boot | SCSI miniport | 4 | amdxata | | System32\driv... |
| Boot | SCSI miniport | 5 | amdsbs | | System32\driv... |
| Boot | SCSI miniport | 6 | arcsas | @arcsas.inf,%a... | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 8 | ltSas35i | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 9 | LSI_SAS | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 10 | LSI_SAS2i | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 11 | LSI_SAS3i | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 12 | LSI_SSS | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 13 | megasas | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 14 | megasas2i | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 15 | megasas35i | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 16 | megasr | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 17 | mvumis | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 18 | nvstor | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 19 | percsas2i | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 20 | percsas3i | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 21 | SiSRaid2 | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 22 | SiSRaid4 | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 26 | VSTXRAID | @vstxraid.inf,... | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 24 | stexstor | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 27 | cht4iscsi | | System32\driv... |
| Boot | SCSI miniport | 28 | iaStorAVC | @iastorav.inf,... | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 30 | atapi | @mshdc.inf,%... | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 31 | storahci | @mshdc.inf,%... | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 32 | stornvme | @stornvme.inf... | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 210* | ADP80XX | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 259* | HpSAMD | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Miniport | 259* | SmartSAMD | | System32\driv... |
| Boot | SCSI Class | 1 | EhStorTcgDrv | @ehstortcgdrv... | System32\driv... |
| Boot | SCSI Class | n/a* | EhStorClass | @%SystemRo... | System32\driv... |
| Boot | FSFilter Infrastr... | 1 | FltMgr | @%SystemRo... | system32\driv... |
| Boot | FSFilter Bottom | n/a* | FileInfo | @%SystemRo... | System32\driv... |
| Boot | FSFilter Compr... | n/a* | Wof | Windows Over... | |

Ready

Ez az kisalkalmazás megmutatja, hogy a Windows rendszer milyen sorrendben tölti be az eszközillesztőket. Ne feledje, hogy a Windows rendszeren a plug-and-play illesztőprogramok valóban más sorrendben tölthetők be, mint a számított, mert a plug-and-play illesztőprogramokat igény szerint töltik be az eszköz észlelése és felsorolása során.