Tesztelt követelmény	a GT4500 torpedóival lehet tüzelni
Előfeltételek (kiindulási állapot)	van legalább 1 torpedó a hajóban
A teszt lépései	tüzelünk egy torpedót (pl. TORPEDO,SINGLE)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye SUCCESS

Tesztelt követelmény	a GT4500 alternálva lő
Előfeltételek (kiindulási állapot)	van legalább 1 torpedó mindkét torpedoStore-ban
A teszt lépései	kétszer tüzelünk egy torpedót (pl. TORPEDO,SINGLE)
Elvárt kimenet/eredmény	a 2 TORPEDO parancs eredménye mindkét esetben SUCCESS

Tesztelt követelmény	a GT4500 a másik raktárból lő, ha a soron következő üres
Előfeltételek (kiindulási állapot)	következő torpedó raktár üres, de a másik raktárban van legalább 1 torpedó
A teszt lépései	tüzelünk egy torpedót (pl. TORPEDO,SINGLE)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye SUCCESS (mivel átváltott a működő raktárra)

Tesztelt követelmény	a GT4500 nem tüzel a másik raktárból, ha az első hiba miatt meghiúsul
Előfeltételek (kiindulási állapot)	mindkét raktárban van torpedó
A teszt lépései	tüzelünk egy torpedót (pl. TORPEDO,SINGLE)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye FAILURE

Tesztelt követelmény	a GT4500 sikeresen tüzel mindkét raktárból
Előfeltételek (kiindulási állapot)	az első és a második raktárban is van legalább 1 torpedó
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye SUCCESS

Tesztelt követelmény	a GT4500 tüzel az első raktárból, a második üres ALL módban
Előfeltételek (kiindulási állapot)	az első raktárban van torpedó, de a második raktár üres
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye SUCCESS

Tesztelt követelmény	a GT4500 tüzel a második raktárból, az első üres ALL módban
Előfeltételek (kiindulási állapot)	az első raktár üres, de a második raktárban van torpedó
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye SUCCESS

Tesztelt követelmény	a GT4500 nem tud tüzelni, ha mindkét raktár üres ALL módban
Előfeltételek (kiindulási állapot)	az első és a második raktár is teljesen üres
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye FAILURE

Tesztelt követelmény	mindkét raktár tüzeléskor hibát ad vissza

Előfeltételek (kiindulási állapot)	mindkét raktárban van torpedó
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye FAILURE

Tesztelt követelmény	az első raktár sikeresen lő, de a második hibát jelez
Előfeltételek (kiindulási állapot)	mindkét raktárban van torpedó
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye SUCCESS

Tesztelt követelmény	az első raktár hibát jelez, de a második sikeresen lő
Előfeltételek (kiindulási állapot)	mindkét raktárban van torpedó
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye SUCCESS

Tesztelt követelmény	az első raktár hibát jelez, de a második üres
Előfeltételek (kiindulási állapot)	az első raktárban van torpedó
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye FAILURE

Tesztelt követelmény	az első raktár üres, de a második hibát jelez
Előfeltételek (kiindulási állapot)	a második raktárban van torpedó
A teszt lépései	tüzelünk torpedót ALL módban (TORPEDO, ALL)
Elvárt kimenet/eredmény	a TORPEDO parancs eredménye FAILURE