JointVideoSound

ユーザーズガイド

1. はじめに	
2. 概要	1
3. 前提条件	1
4. ライセンスについて	1
5. 事前設定(32bit 版用)	2
6. アプリケーションのインストールとアンインストール	4
6.1. アプリケーションのインストール	4
6.2. アプリケーションのアンインストール	6
7. 操作画面説明	7
8. 初期起動設定	8
8.1. 初期起動から再生までの操作説明	9
9. 各種操作方法	11
9.1. アプリケーションを起動する	11
9.2. アプリケーションを終了する	12
9.3. ライセンス認証をする	13
9.4. ライセンス認証を解除する	14
9.5. 動画をインポートする	15
9.6. 動画を削除する	16
9.7. 動画のキャプチャーポジションを変更する	17
9.8. 再生/一時停止する	18
9.9. 画面を全画面モードにする	19
9.10. 動画をフルスクリーンにする	20
9.11. 動画の音を出力する	21
9.12. 音楽のボリュームを変更する	22
9.13. 動画のボリュームを変更する	22
9.14. 音楽の再生位置を変更する	23
9.15. 動画の再生位置を変更する	23
9.16 こんなときは	24

1. はじめに

本ユーザーズガイドでは、JointVideoSound アプリケーション(以降 JointVideoSound と表記)の操作方法について説明します。

2. 概要

JointVideoSound は、iTunes 上の音楽を利用した動画と音楽の同時再生アプリケーションです。本アプリケーションをご利用頂くには、ライセンスキーの登録が必要となりますので別途ライセンスキーの取得を行ってください。アプリケーションは、1 ライセンスにつき 1 台の PC にご利用頂けます。

3. 前提条件

JointVideoSound を起動するには、以下の前提条件を満たしている必要があります。

- ・ インストール対象 OS が Windows 7 Home Edition 64bit*であること
- Microsoft .NET Framework 3.5 以上**がインストールされていること
- ユーザアカウント権限に Administrator 権限が付与されていること
- · iTunes がインストールされていること
- ※ Windows 7 には、予め Microsoft .NET Framework 3.5 以上がインストールされている為、インストール作業を行う必要はありません。
- ※ **32bit 版**の場合は、一部の機能が使えない場合があります。インストールを行う場合は、[5 事前設定(32bit 版用)]にて設定を行ってください。

4. ライセンスについて

本章では、JointVideoSound のご利用時に必要となるライセンスについて説明します。

ライセンス認証は、JointVideoSound が正規のライセンス数に応じた台数のコンピュータにインストールされていることを確認する目的で利用しています。

JointVideoSoundをご利用頂くには、ライセンス認証の手続きを行う必要があります。

また、アンインストールする際は、アンインストール前にライセンス認証解除の手続きを行う必要があります。ライセンス認証解除を行わなかった場合、そのコンピュータにライセンスが残った状態になるため、他のコンピュータにインストールすることができなくなります。

実際の手続きでは、入力されたライセンスキーが、インターネットを通じてオンラ イン認証サーバーへ送信されます。 これ以外の情報が送信されることはありません。


5. 事前設定 (32bit 版用)

ここでは、32bit 版にてアプリケーションを利用する場合の事前設定方法について説明します。32bit 版にてアプリケーションを正常に動作させる為には、Administrator ユーザにてアプリケーションを利用する必要があります。以下の手順にて Administrator ユーザへ切り替えを行ってください。

- ※ 64bit 版をご利用の方は、本章による設定の必要はありません。
- ① スタートメニュー > すべてのプログラム > アクセサリ を開き、コマンドプロンプトを右クリックして管理者として 実行(A)を選択します。



② 半角英数にて、「net user administrator /active:yes」と入力しリターンキーを押します。



正常に実行されると「コマンドは正常に終了しました。」と出力され Administrator ユーザが有効になります。

- ③ スタートメニューから「ユーザの切り替え」または「ログオフ」を選択してください。
- ※ 現在のユーザをそのままの状態にしたい場合は切り替えを選択してください。



④ ログインパネルに表示された Administrator をクリックするとログインができます。



尚、初期ログイン時はパスワードが設定されていない為、必ずパスワード設定を行ってください。

6. アプリケーションのインストールとアンインストール

本章では、JointVideoSound のインストールとアンインストールの方法について説明します。

6.1. アプリケーションのインストール

ここでは、JointVideoSound のインストール方法について説明します。

① JointVideoSound のインストーラファイル[JointVideoSoundSetup.msi]をダブルクリックし、セットアップウィザードを表示し、[次へ]ボタンをクリックします。



② [このユーザーのみ(M)]を選択し [次へ]ボタンをクリックします。



③ [次へ]ボタンをクリックします。



④ しばらくするとインストールが完了するので、[閉じる]をクリックします。



6.2. アプリケーションのアンインストール

ここでは、JointVideoSound のアンインストール方法について説明します。

① JointVideoSound のインストーラファイル[JointVideoSoundSetup.msi]をダブルクリックし、セットアップウィザードを表示した後、[JointVideoSound の削除(M)]を選択し、[完了]をクリックします。




② [閉じる]をクリックします。



※ コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」からでもアンインストール可能です。

7. 操作画面説明

JointVideoSound の操作画面は次のような構成になっています。



8. 初期起動設定

本章では、JointVideoSound の初期起動から再生までの操作方法について説明します。

初期起動から再生までの流れ)

- 1. iTunes にてプレイリスト作成
- 2. アプリケーション起動
- 3. ライセンス登録(インターネット接続必須)
- 4. 動画ファイルインポート
- 5. 動画と音楽を再生
- ※ ここでは、あらかじめ iTunes にプレイリストが作成されていることを前提に説明します。

8.1. 初期起動から再生までの操作説明

ここでは、JointVideoSound の初期起動から再生までの操作方法について説明します。尚、あらかじめ iTunes がインストールされプレイリストが作成されていることを前提に説明します。

① JointVideoSound のショートカットアイコンをダブルクリックします。




② ライセンス登録画面が表示されるので「ライセンスキー」を入力し「認証」ボタンをクリックします。尚、ライセンス登録画面は、初回登録時または「ログアウト」実行後のみ表示されます。




- ※ ライセンス登録時のみインターネットに接続している必要があります。
- ※「ログアウト」については、[9.4 ライセンス認証を解除する]を参照ください。
- ③ スプラッシュ画面が表示し、「iTunes」起動した後、アプリケーションが起動します。尚、JointVideoSound は、起動時に iTunes からプレイリストを取得しますので、プレイリストを変更した場合は、アプリケーションの再起動を行ってください。



④ 動画ファイルを「動画表示エリア」ヘドラッグ&ドロップし動画ファイルをインポートしてください。



- ※ 対応拡張子:.wmv、.asf、avi、mp4
- ⑤ 再生したい動画と音楽をそれぞれ選択し「再生ボタンクリック(または動画ファイルダブルクリック、音楽情報ダブルクリック)」にて再生してください。



9. 各種操作方法

本章では Joint Video Sound の操作方法について説明します。


9.1. アプリケーションを起動する

ここでは、JointVideoSound の起動方法について説明します。

① JointVideoSound のショートカットアイコンをダブルクリックします。




- ※ 初期起動時は、ライセンス登録画面が表示されます。ライセンス登録方法については[9.3 ライセンス認証をする] を参照してください。
- ② スプラッシュ画面が表示され、「iTunes」起動後、しばらくするとアプリケーションが起動します。



9.2. アプリケーションを終了する

ここでは、JointVideoSoundを終了する方法について説明します。

① メニューバーのファイル>終了をクリックするとアプリケーションが終了します。



※ アプリケーション右上の[×]ボタンクリックすることで終了することも可能です。

9.3. ライセンス認証をする


初回起動時または「ログアウト」実行後のみ、ライセンス登録画面が表示されます。ライセンスキーを入力し「OK」ボタンをクリックしてください。ライセンス登録が完了すると、アプリケーションが起動します。



※ ライセンス登録には、インターネットに接続している必要があります。

9.4. ライセンス認証を解除する

① メニューバーからファイル>ログアウトを選択します。



② ログアウト確認ダイアログが表示されるので「OK」ボタンを選択します。




※ ライセンス登録解除をするには、インターネットに接続している必要があります。

ライセンスの登録解除が完了するとアプリケーションは終了します。



9.5. 動画をインポートする





- ※ ファイル名が重複している場合はインポートができません。
- ※ 動画リストの表示は、フォルダに保存されるファイル名の昇順で表示されます。
- ※ 対応拡張子:.wmv、.asf、avi、mp4


動画ファイルの保存先)

動画ファイルは、「マイミュージック>JointVideoSound>movie」に保存されます。ファイル名の変更や動画ファイルの 削除を行った場合は、必ずアプリケーションの再起動を行ってください。



9.6. 動画を削除する

① 削除したい動画を選択し、「Delete」キーを選択するか、「右クリック>削除」を選択します。



② 確認ダイアログが表示されるので「OK」を選択します。




9.7. 動画のキャプチャーポジションを変更する


動画のキャプチャーは、初期設定時は動画の「10フレーム」をキャプチャーし表示しています。

動画ファイルのキャプチャーポジションを変更したい場合は、以下の手順にて変更を行ってください。但し、動画ファイルの再生時間が短い場合は、キャプチャーエラーとなる場合がありますのでキャプチャーフレームの設定を小さい値に設定してください。

① メニューバーの「編集>設定」を選択します。




② キャプチャーフレーム設定画面が表示されるので、値を変更し「OK」ボタンを選択してください。動画がインポートされている場合は、表示中の動画のキャプチャー情報が更新されます。



※ 値は、「1~500」まで設定可能です。

9.8. 再生/一時停止する


① 動画リストから再生したい動画を選択し、ライブラリから再生したい曲を選択しコントローラの「再生」ボタンを選択します。




- ※ 動画ダブルクリック、音楽ダブルクリックでも再生が可能です。
- ※ 再生中にコントローラの「一時停止」ボタンを選択すると曲と動画が一時停止します。

9.9. 画面を全画面モードにする

① メニューバーの「表示>全画面モード」を選択します。



② アプリケーションヘッダーが非表示となります。元に戻す場合は、「Ctrl + F」を選択してください。



9.10. 動画をフルスクリーンにする


① 再生中にメニューバーの「表示>フルスクリーン」を選択するか、画面左下の「全画面化ボタン」を選択します。



※ 元に戻す場合は、キーボードを選択してください。

9.11. 動画の音を出力する

● メニューバーから「コントロール>動画の音出力」を選択しチェックを入れると、音楽と同時に動画の音も出力されます。



9.12. 音楽のボリュームを変更する

● ボリュームバーを移動します。



9.13. 動画のボリュームを変更する

- 動画のボリュームは、PCのボリュームにて変更します。音楽の音とはリンクしていません。
- ※ 動画音は、「動画の音出力設定」が ON になっている場合のみ出力されます。

9.14. 音楽の再生位置を変更する

● 再生中にシークバー(上段)を移動します。



9.15. 動画の再生位置を変更する

● 再生中にシークバー(下段)を移動します。



9.16. こんなときは...

● ライセンスの登録・解除ができない

ライセンス登録・解除には、インターネットへ接続している必要があります。インターネットの接続状態を確認してください。

● 動画情報が表示されない

動画の再生時間が短い場合、キャプチャーの取得に失敗する場合があります。その場合は、「編集>設定」よりキャプチャーフレームポジションを短く設定しなおしてください。また、動画保存フォルダ[マイミュージック> JointVideoSound>movie]に、対応拡張子以外の動画ファイルが保存されていないか確認してください。

※ 対応拡張子:.wmv、.asf、avi、mp4

● iTunes のプレイリストを変更しても反映されない。

アプリケーション起動時に iTunes からプレイリスト情報を取得している為、iTunes にてプレイリストを変更した場合は、アプリケーションの再起動を行ってください。

● 起動時にエラーが発生する

iTunes にアップデート通知が表示されているなど、iTunes がビジー状態の場合起動時にエラーが発生する場合があります。iTunes を通常起動している状態でアプリケーションの起動を行ってください。