

【ルーターおまかせプラン/セキュリティおまかせプラン ルーターオプション】サービス申込書

西日本電信電話株式会社 宛 4.5版  
私はルーターおまかせプラン申込に際し、「ルーターおまかせプラン利用規約（[https://flets-w.com/solution/plan/router\\_omakase/](https://flets-w.com/solution/plan/router_omakase/)）」を確認・承諾のうえ、サービス契約（新規、追加、廃止）を申し込みます。

※セキュリティおまかせプラン ルーターオプションを申し込み際には、別途記載する、セキュリティおまかせプランの利用規約にも同意いただきますようお願いいたします。

|                                         |                                                      |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---|------------|--------------|------|------|------|---|----|---|---|--|--|
| 申込み日                                    |                                                      | 西暦                                                                 |                    | 2024 |   | 年          |              | 10   |      | 月    |   | 3  |   | 日 |  |  |
| お申込み種別                                  |                                                      | 新規 / 追加                                                            |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| サービス利用開始希望日※申込書確定から標準11営業日、設定により8営業日必要で |                                                      | 西暦                                                                 |                    | 2024 |   | 年          |              | 10   |      | 月    |   | 11 |   | 日 |  |  |
| 契約者情報                                   | 契約者名（法人・企業名）                                         | 川合伸子法律事務所                                                          |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 契約者名（法人・企業名）カナ                                       | カワイノコホウリツジムショ                                                      |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 郵便番号                                                 | 460                                                                |                    |      |   | -          |              | 0002 |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 都道府県                                                 | 愛知県                                                                |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 市区郡                                                  | 名古屋市中区                                                             |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 町名・番地等                                               | 丸の内2-1-1-2-4 MS丸の内ビル4階 A号室                                         |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 申込者情報                                                | 拠点名・部署名                                                            | 川合伸子法律事務所          |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 拠点名・部署名カナ                                            | -                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 氏名                                                   | 姓                                                                  | 川合                 |      |   |            | 名            | 伸子   |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 氏名カナ                                                 | 姓                                                                  | カワイ                |      |   |            | 名            | ノコ   |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 電話番号                                    | 052                                                  |                                                                    |                    | -    |   | 218        |              | -    | 2020 |      |   |    |   |   |  |  |
| ご連絡先メールアドレス                             | kawailaw@kr-top-ip.or.jp                             |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 契約回線情報等                                 | CAF   5184745631                                     |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 設備回線情報                                  | ネクスト・クロス（課金CAF番号と同一回線：コラボ含む）                         |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 開通案内送付先住所<br>※郵送物が届くよう<br>正確に記載すること     | 区分                                                   | ■ 契約者情報と同じ                                                         |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 郵便番号                                                 | 460                                                                |                    |      |   | -          |              | 0002 |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 都道府県                                                 | 愛知県                                                                |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 市区郡                                                  | 名古屋市中区                                                             |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 町名・番地等                                               | 丸の内2-1-1-2-4 MS丸の内ビル4階 A号室                                         |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 会社名                                                  | 川合伸子法律事務所                                                          |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 会社名カナ                                                | カワイノコホウリツジムショ                                                      |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 拠点名・部署名                                              | 川合伸子法律事務所                                                          |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 拠点名カナ・部署名カナ                                          | -                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | ご担当者様名                                               | 姓                                                                  | 川合                 |      |   |            | 名            | 伸子   |      |      |   |    |   |   |  |  |
| サービスご利用場所<br>(設置場所住所)                   | ご担当者様名カナ                                             | 姓                                                                  | カワイ                |      |   |            | 名            | ノコ   |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 電話番号                                                 | 052                                                                |                    |      | - |            | 218          |      | -    | 2020 |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 区分                                                   | ■ 契約者情報と同じ                                                         |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 郵便番号                                                 | 460                                                                |                    |      |   | -          |              | 0002 |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 都道府県                                                 | 愛知県                                                                |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 市区郡                                                  | 名古屋市中区                                                             |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 町名・番地等                                               | 丸の内2-1-1-2-4 MS丸の内ビル4階 A号室                                         |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 会社名                                                  | 川合伸子法律事務所                                                          |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 会社名カナ                                                | カワイノコホウリツジムショ                                                      |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 拠点名・部署名                                              | 川合伸子法律事務所                                                          |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 機器送付先住所                                 | 拠点名カナ・部署名カナ                                          | -                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | ご担当者様名                                               | 姓                                                                  | 川合                 |      |   |            | 名            | 伸子   |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | ご担当者様名カナ                                             | 姓                                                                  | カワイ                |      |   |            | 名            | ノコ   |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 電話番号                                                 | 052                                                                |                    |      | - |            | 218          |      | -    | 2020 |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 区分                                                   | □                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 郵便番号                                                 | 460                                                                |                    |      |   | -          |              | 0002 |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 都道府県                                                 | 愛知県                                                                |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 市区郡                                                  | 名古屋市中区                                                             |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 町名・番地等                                               | 新栄町2-1-0 NTT栄ビル 西館1階                                               |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 会社名                                                  | NTT西日本ビジネスフロント株式会社                                                 |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| サービスプラン<br>【基本メニュー】                     | 会社名カナ                                                | エヌ・ティ・ティ・ニホンビジネスフロント                                               |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 拠点名・部署名                                              | 名古屋中央営業所                                                           |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 拠点名カナ・部署名カナ                                          | -                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | ご担当者様名                                               | 姓                                                                  | 吉田                 |      |   |            | 名            | 和生   |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | ご担当者様名カナ                                             | 姓                                                                  | ヨシダ                |      |   |            | 名            | マサキ  |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 電話番号                                                 | 052                                                                |                    |      | - |            | 387          |      | -    | 6261 |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 申込み種別                                                | 新規 契約ID                                                            |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | クラウド管理サーバユーザID                                       | □ 既契約有り                                                            |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 基本メニュー                                               | ベーシックタイプ_5年月額支払い型                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | サービスプラン<br>【オプションメニュー】                               | スイッチオプションの有無                                                       | ■                  |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| スイッチオプション ベーシックタイプ5年 契約数                |                                                      | <契約数の考え方について>                                                      |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| スイッチオプション ベーシックタイプ7年 契約数                |                                                      | 【新規の場合】契約台数を記載                                                     |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| スイッチオプション ハイエンドタイプ5年 契約数                |                                                      | 【追加の場合】追加する台数を記載(追加後の台数ではない)                                       |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| サービスプラン<br>【オプションメニュー】                  | スイッチオプション ハイエンドタイプ7年 契約数                             | 1 【廃止の場合】廃止する台数を記載(廃止後の台数ではない)                                     |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | スイッチオプション                                            |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | スイッチオプション                                            |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | スイッチオプション                                            |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 関連情報                                    | 割引対象サービスの契約状況<br>(課金先回線での契約状況)                       | ■ オフィスネットおまかせサポートサービス基本メニュー<br>□ セキュリティおまかせプラン<br>□ スマート光ビジネスWi-Fi |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | レンタルルーター申込連携番号                                       |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 記事欄                                     |                                                      | ○回線名義：川合 伸子                                                        |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 販売担当者                                   | 会社名                                                  | NTT西日本ビジネスフロント株式会社                                                 |                    |      |   | 販売代理店コード   | 65850090     |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 支店名                                                  | 名古屋支店                                                              |                    |      |   | 支店所在地      | 名古屋          |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 部・部門・担当名                                             | 名古屋中央営業所                                                           |                    |      |   | 支店連絡先電話番号  | 052-387-6261 |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 販売担当者名                                               | 吉田 和生                                                              |                    |      |   | 販売担当者社員コード | 2            | 2    | 4    | 2    | 6 | 7  | 6 |   |  |  |
|                                         | 販売担当者電話番号                                            | 052-387-6261                                                       |                    |      |   | 販売チャネルコード  | 1            |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 販売担当者ﾎｰﾙﾄﾞﾐﾝｸﾞ                                       | masaki.yoshida.wb@west.ntt.co.jp                                   |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 申込内容確認・納期回答                                          | 可                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | メール返信希望                                              | 可                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 区分                                                   | 販売担当者と同じ                                                           |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 工事調整<br>担当者                                          | 会社名                                                                | NTT西日本ビジネスフロント株式会社 |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 支店名                                     |                                                      | 名古屋支店                                                              |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 部・部門・担当名                                |                                                      | 名古屋中央営業所                                                           |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 担当者名                                    |                                                      | 吉田 和生                                                              |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 担当者電話番号                                 |                                                      | 052-387-6261                                                       |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 担当者ﾎｰﾙﾄﾞﾐﾝｸﾞ                            |                                                      | masaki.yoshida.wb@west.ntt.co.jp                                   |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 申込内容確認・納期回答                             |                                                      | 可                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| メール返信希望                                 |                                                      | 可                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 区分                                      |                                                      | その他                                                                |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 詳細設計<br>担当者                             |                                                      | 会社名                                                                | NTT西日本ビジネスフロント株式会社 |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 支店名                                                  | 名古屋支店                                                              |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 部・部門・担当名                                             | 名古屋中央営業所                                                           |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 担当者名                                                 | 平八重 貴裕                                                             |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 担当者電話番号                                              | 052-387-6261                                                       |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 担当者ﾎｰﾙﾄﾞﾐﾝｸﾞ                                         | takahiro.hirahae.gw@west.ntt.co.jp                                 |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 申込内容確認・納期回答                                          | 可                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | メール返信希望                                              | 可                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 区分                                                   | その他                                                                |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 申込内容確<br>認・納期回<br>答および納<br>品書をメル<br>で希望され<br>る担当者    | 会社名                                                                | NTT西日本ビジネスフロント株式会社 |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 支店名                                     |                                                      | 名古屋支店                                                              |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 部・部門・担当名                                |                                                      | 名古屋中央営業所                                                           |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 担当者名                                    |                                                      | 服部 圭子                                                              |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 担当者電話番号                                 |                                                      | 052-387-6261                                                       |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 担当者ﾎｰﾙﾄﾞﾐﾝｸﾞ                            |                                                      | keiko.hattori.xg@west.ntt.co.jp                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 申込内容確認・納期回答                             |                                                      | 可                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| メール返信希望                                 |                                                      | 可                                                                  |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 区分                                      |                                                      | その他                                                                |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
| 物品要求<br>情報                              |                                                      | 【基本メニュー】購買依頼番号<br>(例:2xxxxxxxxxの10桁で記入する)                          | 2001649442         |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 【基本メニュー】納入予定日                                        | 2024/10/4                                                          |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 【オプションメニューベーシックタイプ】購買依頼番号<br>(例:2xxxxxxxxxの10桁で記入する) |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 【オプションメニューベーシックタイプ】納入予定日                             |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 【オプションメニューハイエンドタイプ】購買発注番号<br>(例:4xxxxxxxxxの10桁で記入する) | 4000200919                                                         |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         | 【オプションメニューハイエンドタイプ】納入予定日                             | 2024/10/15                                                         |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         |                                                      |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         |                                                      |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |
|                                         |                                                      |                                                                    |                    |      |   |            |              |      |      |      |   |    |   |   |  |  |

※本サービスをご利用いただく場合は、ヤマハ株式会社が規定している「Yamaha Network Organizer 利用規約」に同意いただきます。

※機器のファームウェアはBizboxルーターの最新バージョンを使用します。

※ルーターとスイッチ間でL2MSIによる通信が発生します。

【申込受付センター(FSCおよびアクト松山記入欄)】

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| クラウド管理サーバ ユーザ I D             | R0014755KNN      |
| クラウド管理サーバ パスワード               | OaLLr1Go         |
| 契約 I D                        | 5184745631001RPF |
| 納入予定日(確定) サービス利用開始日(確定) の回答期日 | 2024/10/15       |
| 最短納入予定日                       | 2024/10/22       |

【工事調整担当者記入欄】

|             |  |
|-------------|--|
| 納入希望日       |  |
| 開通工事日       |  |
| サービス利用開始希望日 |  |
| 開通工事実施者     |  |

※納入希望日は、「最短納入予定日」以降で記載すること。

※サービス利用開始希望日は納入希望日以降で記載すること。


【センタ記入欄】

|               |  |
|---------------|--|
| 納入予定日(確定)     |  |
| サービス利用開始日(確定) |  |

ルーターに接続するフレッツ・VPNワイド網、他接続拠点、及びお客様ネットワーク側セグメントを含む全体構成をご記入してください  
全体構成図の中に本パラメータシートによる申込対象ルーターがわかるようにご記入下さい

申込書内容チェック、保守・サポート時の参考情報として利用します。適切なサポートが実施できるよう、可能な限り正しくご記入ください。

## 例





| No. | 機能一覧                                             | 利用有無 | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 「有」の場合に記入が必要なシート                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | システムの設定                                          | ■    | LANアドレスやDHCP、管理パスワードなど、システム共通の設定を行います。LANアドレスやDHCP、管理パスワード、ネットボランチDNSなど、システム共通の設定を行います。<br>※ネットボランチDNSについては、キッティング作業にて事前に作業することができません。そのため、現地での開通後に別途、変更申込書にてサポートセンタにご依頼いただくことが必要です。<br>※ネットボランチDNSのご利用にあたっては、メーカーの下記の利用規約に同意いただくことが必要です。<br>http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/NetVolanteDNS/index.html<br>※ネットボランチDNSをご利用のユーザー様において機器が故障した場合には、機器の交換後に同一のFQDNを利用することができないおそれがありますので、故障交換後には、新たにホスト名を設定しなおす必要がある可能性があります。<br>※「5.OCN光 IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）接続」をご利用の場合には、ネットボランチDNSをご利用になれません。<br>※「6.BizConecta IPv6 IPoEサービス（IPv4 over Ipv6）」をご利用の場合には、ネットボランチDNSをご利用になれません。<br>※「7.v6コネクトIPv6 IPoEサービス（IPv4 over Ipv6）」をご利用の場合には、ネットボランチDNSをご利用になれません。                    |           | ②【ルーター】システム設定                                                                                                                   |
| 2   | プロバイダー（ISP）の利用                                   | ■    | インターネットに接続する設定を行います。<br>・本機能の利用には、別途プロバイダをお客様にてご契約いただく必要があります。<br>IPv4 PPPoEと IPv4 over IPv6との重畳接続は不可です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ③【ルーター】回線プロバイダ設定                                                                                                                |
| 3   | フレッツ光のセキュリティ対策ツール・リモートサポートツール等の利用                | ■    | ・現時点において利用されなくとも、将来的にセキュリティ対策ツール・リモートサポートツール等をご利用になる可能性がある場合には、「■（利用する）」を選択してください。<br>・遠隔からの設定変更が将来的に可能なようにダミーでIPv6設定をキッティング時に実施いたします。<br>※本設定を実施しない場合、セキュリティ対策ツールなどのIPv6通信が必要なサービスをご利用いただく事ができません。<br>※タグVLANかつスイッチオフション構成において、スイッチオフション配下の〈デフォルトVLAN以外を設定したアクセスポート〉ではセキュリティ対策ツールは使用できません。（IPv6の仕様上、/64より細かいサブネットの分割できないため）。セキュリティ対策ツールを使用する場合はルーターのLANポートもしくは〈デフォルトVLANを設定したアクセスポート〉に接続ください。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | ③【ルーター】回線プロバイダ設定                                                                                                                |
| 4   | フレッツVPNワイドの利用                                    | □    | フレッツVPNワイドに接続する設定を行います。<br>・本サービスをご利用の場合、訪問保守オプションは「インターネット直収されていないルーター」の作業内容となります。（夜間対応不可となります）<br>※「5.OCN光 IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）」をご利用の場合には、フレッツVPNワイドをご利用になれません。<br>※「6.BizConecta IPv6 IPoEサービス（IPv4 over Ipv6）」をご利用の場合には、フレッツVPNワイドをご利用になれません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | ③【ルーター】回線プロバイダ設定                                                                                                                |
| 5   | OCN光 IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）の利用            | □    | OCN光 IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）接続の設定を行います。<br>・本サービスの利用には、別途、契約が必要です。必要な契約については、「【参照】IPv6契約・アクセス回線」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスを利用可能な回線については、「【参照】IPv6契約・アクセス回線」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスにより、提供できる／できない機能については、「【参照】提供可能なサービス」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスをご利用の場合、訪問保守オプションは「インターネット直収されていないルーター」の作業内容となります。（夜間対応不可となります）<br>※IPv4 PPPoEによるインターネット接続につきましては、「2.プロバイダー（ISP）の利用」が対象です。<br>※プロバイダー（ISP）をご利用の場合には、OCN光 IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）をご利用になれません。また、IPv4 PPPoEと IPv4 over IPv6との重畳接続は不可です。<br>※シェアードアドレス(動的IP)契約の場合、外部からお客様環境内のパソコンやNW機器にアクセスはできません。<br>※ひかりクラウドPBXは本サービス適用外です。                                                                   |           | ③【ルーター】回線プロバイダ設定                                                                                                                |
| 6   | BizConecta IPv6 IPoEサービス（IPv4 over Ipv6）の利用      | □    | BizConecta IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）接続の設定を行います。<br>・本サービスの利用には、別途、契約が必要です。必要な契約については、「【参照】IPv6契約・アクセス回線」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスを利用可能な回線については、「【参照】IPv6契約・アクセス回線」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスにより、提供できる／できない機能については、「【参照】提供可能なサービス」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスをご利用の場合、訪問保守オプションは「インターネット直収されていないルーター」の作業内容となります。（夜間対応不可となります）<br>※IPv4 PPPoEによるインターネット接続につきましては、「2.プロバイダー（ISP）の利用」が対象です。<br>※プロバイダー（ISP）をご利用の場合には、BizConecta IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）をご利用になれません。また、IPv4 PPPoEと IPv4 over IPv6との重畳接続は不可です。<br>※DS-Lite(動的IP)契約の場合、外部からお客様環境内のパソコンやNW機器にアクセスはできません。<br>※ひかりクラウドPBXは本サービス適用外です。                                                         |           | ③【ルーター】回線プロバイダ設定                                                                                                                |
| 7   | v6コネクト IPv6 IPoEサービス（IPv4 over Ipv6）の利用          | □    | v6コネクト IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）接続の設定を行います。<br>・本サービスの利用には、別途、契約が必要です。必要な契約については、「【参照】IPv6契約・アクセス回線」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスを利用可能な回線については、「【参照】IPv6契約・アクセス回線」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスにより、提供できる／できない機能については、「【参照】提供可能なサービス」シートに記しておりますので、そちらをご覧ください。<br>・本サービスをご利用の場合、訪問保守オプションは「インターネット直収されていないルーター」の作業内容となります。（夜間対応不可となります）<br>※IPv4 PPPoEによるインターネット接続につきましては、「2.プロバイダー（ISP）の利用」が対象です。<br>※プロバイダー（ISP）をご利用の場合には、v6コネクトの IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）をご利用になれません。また、IPv4 PPPoEと IPv4 over IPv6との重畳接続は不可です。<br>※DS-Lite(動的IP)契約の場合、外部からお客様環境内のパソコンやNW機器にアクセスはできません。<br>※ひかりクラウドPBXは本サービス適用外です。<br>※v6コネクト(ASAHIネットのみ)はDS-Lite(動的IP)のみに対応しています。固定IPには対応していません。 |           | ③【ルーター】回線プロバイダ設定                                                                                                                |
| 8   | タグVLANの利用                                        | ■    | LANインタフェースでタグVLANを利用する場合の設定を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ④【ルーター】タグVLAN設定                                                                                                                 |
| 9   | フレッツVPNワイド利用時の拠点間VPN(IPSecトンネル)の利用               | □    | フレッツVPNワイド利用時に、本社ルーターと拠点ルーター間でVPN(IPSecトンネル)を接続する際の設定を行います。<br>※フレッツVPNワイドでの拠点間接続はIPSecのみがサービス提供範囲内となります。<br>※「5.OCN光 IPv6 IPoEサービス（IPv4 over IPv6）接続」をご利用の場合には、フレッツVPNワイドをご利用になれません。<br>※「6.BizConecta IPv6 IPoEサービス（IPv4 over Ipv6）」をご利用の場合には、フレッツVPNワイドをご利用になれません。<br>※「7.v6コネクトIPv6 IPoEサービス（IPv4 over Ipv6）」をご利用の場合には、フレッツVPNワイドをご利用になれません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ⑤【ルーター】拠点間IPSec接続先                                                                                                              |
| 10  | インターネットVPN(拠点間接続)の利用                             | □    | 本社ルーターと拠点ルーター間でインターネットVPN（IPSecトンネル）を接続する設定を行います。<br>※各機能のトンネルの設定最大数は、ハイエンドタイプでは100、ベーシックタイプでは20です。<br>※ハブ アンド スポーク構成のみをサポートしています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | ⑤【ルーター】拠点間IPSec接続先                                                                                                              |
| 11  | 外出先等からのリモートアクセスの利用                               | □    | Windows端末やスマート端末を利用してルーターにリモート接続する設定を行います。<br>・Windows端末での利用には、別途、YMS-VPN8ソフトウェアライセンス版をお持ちであることが必要です。<br>・なお、YMS-VPN8-CP(同時接続ライセンス) 版については、サポートしていません。<br>・ネットボランチDNSを用いてのリモートアクセスもご利用いただけますが、下記の事項にご留意ください。<br>※ネットボランチDNSについては、キッティング作業にて事前に作業することができません。そのため、現地での開通後に別途、変更申込書にてサポートセンタにご依頼いただくことが必要です。<br>※ネットボランチDNSのご利用にあたっては、メーカーの下記の利用規約に同意いただくことが必要です。<br>http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/FAQ/NetVolanteDNS/index.html<br>※ネットボランチDNSをご利用のユーザー様において機器が故障した場合には、機器の交換後に同一のFQDNを利用することができないおそれがありますので、故障交換後には、新たにホスト名を設定しなおす必要がある可能性があります。                                                                                                                                      |           | ⑥【ルーター】リモートアクセス接続先                                                                                                              |
| 12  | インターネット側からカメラや公開サーバ等へのアクセスの利用                    | □    | インターネット側からLAN内のカメラや公開サーバなどにアクセスを可能とする場合の設定を行います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | ⑦【ルーター】カメラや公開サーバ設定                                                                                                              |
| 13  | 経路設定の追加                                          | □    | 経路設定が必要な場合に設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | ⑧【ルーター】経路設定                                                                                                                     |
| 14  | 静的IPフィルタの追加                                      | ■    | 静的IPフィルタ設定が必要な場合に設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ⑨【ルーター】静的IPフィルタ設定                                                                                                               |
| 15  | NATの追加                                           | □    | NAT設定が必要な場合に設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | ⑩【ルーター】NAT設定                                                                                                                    |
| 16  | スイッチオフション ハイエンドタイプ（SWX2310-28GT）の利用              | ■    | ・ルーターのLANマップ機能と連携し、スイッチオフション ハイエンドタイプの監視・設定を可能にします。<br>・スイッチオフション ハイエンドタイプではタグVLAN、MACアドレステーブルの設定が可能です。<br>なお、スイッチオフション ハイエンドタイプのみのお申込みの場合は、他機能は"□（利用しない）"を選択してください。<br>※6台以上の場合には、別途、バリュエーション部まで、ご相談下さい。（アドレス：ru-ta-oma@west.ntt.co.jp）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ⑪【スイッチ <del>102646</del> 】 O1.システム設定、<br>⑫【スイッチ <del>102646</del> 】 O2.タグVLAN設定、<br>⑬【スイッチ <del>102646</del> 】 O3.静的MACアドレステーブル |
| 17  | 能動連絡希望可否<br>※サポートセンターからの電話連絡は即時通知を保証するものではありません。 | □    | 能動連絡先部署名（会社名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 能動連絡先電話番号 |                                                                                                                                 |
|     |                                                  |      | 能動連絡先ご担当者様名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                 |
|     |                                                  |      | ※故障疑い時にサポートセンターからの能動連絡を希望される方は上記をご記入ください。<br>※サパーメンテナンス期間中に故障が発生いたしました機器については、能動連絡を実施いたしません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                 |

## 【ルーター】システム設定

※予めデフォルト設定している項目があります。それら設定がお客様ご運用において正しいかを必ずご確認ください。なお、本シートに記載できない内容はサービス提供範囲外となります。

## 1. 機種

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 機種 | <input checked="" type="checkbox"/> :ベーシックタイプ <input type="checkbox"/> :ハイエンドタイプ |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|

## 2. LANアドレス設定

| LANインタフェース | IPアドレス      | サブネットマスク | 備考                                 |
|------------|-------------|----------|------------------------------------|
| LAN1       | 192.168.0.1 | 24 (bit) | LAN側インタフェース。デフォルト：192.168.100.1/24 |
| LAN2       |             | (bit)    | ハイエンドタイプ利用時の2つ目のLAN側インタフェースとして利用。  |

3. DHCPを使用する場合に設定してください（デフォルトでDHCPサーバ機能は有効です）。

|             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |  |            |          |                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|----------|----------------------------|
| DHCP機能      | <input checked="" type="checkbox"/> : DHCPサーバ <input type="checkbox"/> : DHCPリレー <input type="checkbox"/> : 設定しない |                                                                                                                                                     |  |            |          |                            |
| LAN1DHCPサーバ | 割り当て範囲                                                                                                            | 192.168.0.100 (~) 192.168.0.199                                                                                                                     |  |            | サブネットマスク | 24 (bit)                   |
|             | ゲートウェイ                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[                      ] )                                   |  |            |          |                            |
|             | リース時間                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> : デフォルト(72時間) <input type="checkbox"/> : 変更する (                  ) 時間 (                  ) 分 [無制限時、0 時間 0 分と記入] |  |            |          |                            |
| LAN2DHCPサーバ | 割り当て範囲                                                                                                            | ( ~ )                                                                                                                                               |  |            | サブネットマスク | (                  ) (bit) |
|             | ゲートウェイ                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[                      ] )                                   |  |            |          |                            |
|             | リース時間                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> : デフォルト(72時間) <input type="checkbox"/> : 変更する (                  ) 時間 (                  ) 分 [無制限時、0 時間 0 分と記入] |  |            |          |                            |
| DHCPリレー     | DHCPサーバIPアドレス                                                                                                     |                                                                                                                                                     |  | ゲートウェイアドレス |          |                            |

## DHCPサーバの同一セグメント内での割り当て範囲の追加

[illegible]

4. ルーターにログインするための「管理パスワード」、「ユーザIDとユーザパスワード」を設定してください。

|         |                  |       |                    |
|---------|------------------|-------|--------------------|
| 管理パスワード | yMODFG2lDuT5ipQB |       |                    |
| ユーザの設定  | ユーザID            | kawai | ユーザパスワード Kawai2020 |

5. 時刻同期を行う場合に設定してください。

|      |           |          |                    |  |
|------|-----------|----------|--------------------|--|
| 同期間隔 | 毎日(00:00) | NTPサーバ設定 | ntp.nict.jp(デフォルト) |  |
|------|-----------|----------|--------------------|--|

6. SYSLOGをSyslogサーバ、もしくは外部メモリにログを出力する場合に設定してください。

|               |                                                                                                               |                                                                         |           |                           |  |        |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|--|--------|------|--------|
| Syslogの種類     | <input checked="" type="checkbox"/> : INFO <input type="checkbox"/> : Debug <input type="checkbox"/> : Notice |                                                                         |           |                           |  |        |      |        |
| Syslogサーバへの出力 | <input type="checkbox"/> : する                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> : しない                               | 宛先アドレス    |                           |  | ゲートウェイ |      |        |
| 外部メモリへの出力     | <input type="checkbox"/> : する                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> : しない                               | ファイル名     |                           |  |        | 外部媒体 | USBメモリ |
|               | 暗号化                                                                                                           | <input type="checkbox"/> : する <input checked="" type="checkbox"/> : しない | 暗号化アルゴリズム | AES256                    |  | パスワード  |      |        |
|               | ファイルサイズの上限(デフォルト、10MB)                                                                                        |                                                                         |           | バックアップファイルの最大数(デフォルト、10個) |  |        |      |        |

7. プロバイダ接続やフレッツVPNワイド、OCN光 IPv6 IPoEサービスの利用がない場合(例：NAT装置として利用する、L3SWのような使い方)

|                                   |  |                                                                         |                           |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ベーシックタイプのWANを強制的にLANインタフェースとしての利用 |  | <input type="checkbox"/> : する <input checked="" type="checkbox"/> : しない | * する時、WANはPPPoEの設定ができません。 |
| DNSサーバアドレス                        |  | デフォルトゲートウェイ                                                             |                           |

|                                                                                                            |         |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--|
| ハイエンドタイプのLAN3を強制的にLANインタフェースとしての利用 <input type="checkbox"/> : する <input checked="" type="checkbox"/> : しない |         | “する”時、LAN3はPPPoEの設定ができません。 |  |
| LAN3アドレス                                                                                                   | / (bit) |                            |  |
| DNSサーバアドレス                                                                                                 |         | デフォルトゲートウェイ                |  |

## 8. PPPoEパススルー機能

## ベーシックタイプ

|                              |                                          |                                           |                                   |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| LAN側のホストからWAN側のPPPoEサーバへ接続する | <input type="checkbox"/> : する            | <input checked="" type="checkbox"/> : しない | 中継されるPPPoEフレームはIPフィルターの精査が行われません。 |
| LAN側インターフェースの指定(ベーシックタイプ)    | <input checked="" type="checkbox"/> LAN1 | <input checked="" type="checkbox"/> LAN2  |                                   |

## ハイエンドタイプ

|                              |                               |                                                             |                                   |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| LAN側のホストからWAN側のPPPoEサーバへ接続する | <input type="checkbox"/> : する | <input checked="" type="checkbox"/> : しない                   | 中継されるPPPoEフレームはIPフィルターの精査が行われません。 |
| LAN側インターフェースの指定(ハイエンドタイプ)    | <input type="checkbox"/> LAN1 | <input type="checkbox"/> LAN2 <input type="checkbox"/> LAN3 |                                   |

## 9. TELNET機能

## ベーシックタイプ

|                |                                          |                                                               |                                    |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| TELNETサーバへ接続する | <input checked="" type="checkbox"/> : する | <input type="checkbox"/> : しない                                |                                    |
| アクセス許可の種別      | <input type="checkbox"/> : 全て許可する        | <input checked="" type="checkbox"/> : 指定したインターフェース/IPアドレスのみ許可 | <input type="checkbox"/> : 全て許可しない |
| 指定するインターフェース   | <input checked="" type="checkbox"/> LAN  | <input type="checkbox"/> IPアドレス                               |                                    |
| 指定するIPアドレス     |                                          |                                                               |                                    |

## ハイエンドタイプ

|                |                                          |                                                               |                                    |                                 |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| TELNETサーバへ接続する | <input checked="" type="checkbox"/> : する | <input type="checkbox"/> : しない                                |                                    |                                 |
| アクセス許可の種別      | <input type="checkbox"/> : 全て許可する        | <input checked="" type="checkbox"/> : 指定したインターフェース/IPアドレスのみ許可 | <input type="checkbox"/> : 全て許可しない |                                 |
| 指定するインターフェース   | <input checked="" type="checkbox"/> LAN1 | <input type="checkbox"/> LAN2                                 | <input type="checkbox"/> LAN3      | <input type="checkbox"/> IPアドレス |
| 指定するIPアドレス     |                                          |                                                               |                                    |                                 |

## 10. 特記事項

|  |
|--|
|  |
|--|

## 11. サービス側使用欄

|                        |                                     |                                                    |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| YNO Description (契約ID) | 5184745631001RPF                    | ※サービス側で決定いたしますので、未記載でお願いいたします。                     |
| YNO ユーザーID<br>パスワード    | ID : R0014755KNN<br>パスワード: OaLLr1Go | ※サービス側で決定いたしますので、未記載でお願いいたします。                     |
| YNO ラベル                | 愛知県 (i)                             | ※設置拠点都道府県名が入力されます。<br>※インターネット直収の際には末尾に(i)が付与されます。 |
| YNO アラートメール送付先         |                                     | ※メールはルーターがダウン時(オフライン)に送付となります。                     |
| L2MS利用                 | 有効                                  | アドレス設定しているインタフェースを有効にします。                          |

【ルーター】回線・プロバイダ設定

※予めデフォルト設定している項目があります。それら設定がお客様ご運用において正しいかを必ずご確認ください。なお、本シートに記載できない内容はサービス提供範囲外となります。

1. 共通

|          |                                                            |                                |  |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| インターフェイス | <input checked="" type="checkbox"/> : WAN(ハイエンドタイプの場合LAN3) |                                |  |
| 回線種別     | <input checked="" type="checkbox"/> : 光ネクスト                | <input type="checkbox"/> : 他回線 |  |

2. プロバイダー(ISP)設定情報< PP[1]>

|                                           |                                                                           |  |                                                                                                          |                                                       |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-------|--|---------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| 利用有無                                      | ■：利用する                                                                    |  |                                                                                                          |                                                       |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
| 設定名                                       | ISP                                                                       |  |                                                                                                          |                                                       |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
| 接続形態[PP1]                                 | <input checked="" type="checkbox"/> ：PPPoE(IPv4)                          |  |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ：DHCP・固定IP                   |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
| 接続アカウント情報                                 | <input type="checkbox"/> ：ISP情報あり                                         |  | <input checked="" type="checkbox"/> ：未定(ISP情報をdummyでキッティングセンタでは設定し、現地に機器が届いた後に、営業にてGUIでISP情報を正しいものに修正する) |                                                       | ユーザID |                                                                                                                                     | dummy                           |  | パスワード |  | dummy                           |  |                                              |  |
| WAN側IPアドレス                                | <input checked="" type="checkbox"/> ：自動取得(IPCP)                           |  |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ：設定する( )                     |       |                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> ：設定しない |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
| DNSサーバー                                   | <input checked="" type="checkbox"/> ：自動取得                                 |  |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ：設定する( ) ( )                 |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
| MTU                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ：自動                                   |  |                                                                                                          | <input type="checkbox"/> ：設定する( )                     |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
| NAT                                       | 変換方法                                                                      |  |                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ：IPマスカレード         |       | <input type="checkbox"/> ：設定しない                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
|                                           | 変換後の送信元IPアドレス                                                             |  |                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ：WAN側IPアドレス(自動取得) |       | <input type="checkbox"/> ：設定する( )                                                                                                   |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
|                                           | 変換前の対象送信元IPアドレス                                                           |  |                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ：すべて              |       | <input type="checkbox"/> ：設定する( )                                                                                                   |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
| IPフィルタ                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ：LANからWANへの通信は許可し、WANからLANへのアクセスは制限する |  |                                                                                                          |                                                       |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  | <input type="checkbox"/> ：設定しない |  |                                              |  |
| 経路設定                                      | デフォルトゲートウェイ                                                               |  | <input checked="" type="checkbox"/> ：すべて（=インターネット向け）の通信はこのPPインタフェースをデフォルトに設定する                           |                                                       |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
| ※10以上の設定が必要な場合、行挿入してご利用ください。              | 他の宛先経路<br>(デフォルトゲートウェイを設定しない場合、このPPインタフェースをゲートウェイとする特定の宛先を記入)             |  | <input type="checkbox"/> ：設定しない                                                                          |                                                       |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  | <input type="checkbox"/> ：他のネットワーク機器に設定する( ) |  |
|                                           |                                                                           |  | (例： 8.8.8.8)                                                                                             |                                                       | ( )   |                                                                                                                                     | ( )                             |  | ( )   |  | ( )                             |  |                                              |  |
|                                           |                                                                           |  | ( )                                                                                                      |                                                       | ( )   |                                                                                                                                     | ( )                             |  | ( )   |  | ( )                             |  |                                              |  |
|                                           |                                                                           |  | ( )                                                                                                      |                                                       | ( )   |                                                                                                                                     | ( )                             |  | ( )   |  | ( )                             |  |                                              |  |
|                                           |                                                                           |  | ( )                                                                                                      |                                                       | ( )   |                                                                                                                                     | ( )                             |  | ( )   |  | ( )                             |  |                                              |  |
|                                           |                                                                           |  | ( )                                                                                                      |                                                       | ( )   |                                                                                                                                     | ( )                             |  | ( )   |  | ( )                             |  |                                              |  |
|                                           |                                                                           |  | ( )                                                                                                      |                                                       | ( )   |                                                                                                                                     | ( )                             |  | ( )   |  | ( )                             |  |                                              |  |
|                                           |                                                                           |  | ( )                                                                                                      |                                                       | ( )   |                                                                                                                                     | ( )                             |  | ( )   |  | ( )                             |  |                                              |  |
| ネットワークに存在する複数セグメント(LAN1以外)からのインターネット接続の有無 |                                                                           |  | <input checked="" type="checkbox"/> ：すべて許可する                                                             |                                                       |       | 特定の「許可しない/許可する」セグメントがある場合、「①【ルーター】機能選択シート」で”11.IPフィルタの追加”を■(有効)に変更し、「⑨【ルーター】静的IPフィルタ設定」シートにてインターフェースを「特定セグメント」を選択してIPフィルタを設定してください。 |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |
|                                           |                                                                           |  | <input type="checkbox"/> ：すべて許可しない                                                                       |                                                       |       |                                                                                                                                     |                                 |  |       |  |                                 |  |                                              |  |

3. フレッツVPNワイド設定情報< 2. プロバイダー設定がある場合はPP[2]、ない場合はPP[1]>

|           |                                              |  |  |  |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 利用有無      | □：利用しない                                      |  |  |  |  |  |  |
| 設定名       |                                              |  |  |  |  |  |  |
| 接続形態[PPn] | <input checked="" type="checkbox"/> ：PPPoE   |  |  |  |  |  |  |
| 契約種別      | <input checked="" type="checkbox"/> ：端末型払い出し |  |  |  |  |  |  |

4. OCN光/transix/v6コネクト

|          |                                 |                                       |                                   |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 契約するサービス | <input type="checkbox"/> : OCN光 | <input type="checkbox"/> : BizConecta | <input type="checkbox"/> : v6コネクト |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|

5.1 OCN光 IPv6 IPoEサービス (IPv4 over IPv6) 接続設定情報< TUNNEL> ベーシック/ハイエンド

|                              |                   |  |          |  |          |                     |    |  |                  |  |  |
|------------------------------|-------------------|--|----------|--|----------|---------------------|----|--|------------------|--|--|
| 利用有無                         | □：利用しない           |  |          |  |          |                     |    |  |                  |  |  |
| CAF番号                        |                   |  |          |  |          |                     |    |  |                  |  |  |
| 設定名                          |                   |  |          |  | アドレス配布方式 | ☑：契約していない（RA）       |    |  | □：契約している（DHCPv6） |  |  |
| プラン                          | ☑：標準プラン           |  | □：ワイドプラン |  | 契約IP     | □：シェアードアドレス契約（動的IP） |    |  | ☑：固定 IP 1 契約     |  |  |
| 固定 IP 1 契約                   | アドレス解決システム        |  |          |  | 認証用 ID   |                     |    |  |                  |  |  |
|                              | 認証用パスワード          |  |          |  |          |                     |    |  |                  |  |  |
| OCNから通知のお客さまネットワークアドレス（IPv4） |                   |  |          |  | マスク      |                     |    |  |                  |  |  |
| DNSサーバー自動取得／設定               | ☑：DHCP LAN3 / WAN |  | □：指定 第1  |  |          |                     | 第2 |  |                  |  |  |

5.2 BizConecta IPv6 IPoEサービス (IPv4 over IPv6) 接続設定情報< TUNNEL> ベーシック/ハイエンド(RTX1220のみ)

|          |              |  |  |  |          |      |                                                  |                                      |                                             |                                               |                 |  |  |  |
|----------|--------------|--|--|--|----------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| 利用有無     | □：利用しない      |  |  |  |          |      |                                                  |                                      |                                             |                                               |                 |  |  |  |
| お客様番号    |              |  |  |  |          |      |                                                  |                                      |                                             |                                               |                 |  |  |  |
| 設定名      |              |  |  |  | アドレス配布方式 |      | <input checked="" type="checkbox"/> ：契約していない（RA） |                                      | <input type="checkbox"/> ：契約している（DHCPv6-PD） |                                               |                 |  |  |  |
|          |              |  |  |  |          | 契約IP |                                                  | <input type="checkbox"/> ：DS-Lite 契約 |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> ：固定 IP 契約 |                 |  |  |  |
| 固定 IP 契約 | アップデートサーバURL |  |  |  |          |      | アップデートサーバ用ユーザー名                                  |                                      |                                             |                                               | アップデートサーバ用パスワード |  |  |  |

# 【ルーター】タグVLAN設定

※予めデフォルト設定している項目があります。それら設定がお客様ご運用において正しいかを必ずご確認ください。なお、ス  
供範囲外となります。

※タグVLANかつスイッチオプション構成において、スイッチオプション配下の〈デフォルトVLAN以外を設定したアクセスポート〉ではセキュリティ対策ツ  
/64より細かいサブネットの分割できないため)。セキュリティ対策ツールを使用する場合はルーターのLANポートもしくは〈デフォルトVLANを設定したアク

タグVLANをルーターのLAN1もしくはLAN2インタフェースに設定します。  
※タグVLAN最大数は、LAN1で“32”、もしくは「LAN1で“16”+LAN2で“16”」です。

## 1. LAN1インタフェース

| VLAN名前    | VlanID | ルーターのIPアドレス/サブネット(bit)                      |                                             | DHCPサーバ機能利用有無と払い出しIPアドレス範囲                               |   |
|-----------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|
|           |        | DHCPサーバ利用時のゲートウェイの設定(本ルーターか他の機器)            |                                             |                                                          |   |
| V10       | 10     | 192.168.10.1 / 24                           |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> : する( 192.168.10.100 | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
| V20       | 20     | 192.168.20.1 / 24                           |                                             | <input checked="" type="checkbox"/> : する( 192.168.20.100 | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
|           |        |                                             |                                             | <input type="checkbox"/> : する(                           | ～ |
|           |        | ゲートウェイ                                      | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=              |   |
| VLAN間フィルタ |        | <input checked="" type="checkbox"/> : すべて許可 | <input type="checkbox"/> : すべて拒否            | ※VLANごとの細かいフィルタ設定は⑨【ルーター】 静的IPフィ                         |   |

## 2. LAN1インタフェースに適用追加

| VLAN名前 | VlanID | ルーターのIPアドレス/サブネット(bit)           |                                             | DHCPサーバ機能利用有無と払い出しIPアドレス範囲                  |   |
|--------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---|
|        |        | DHCPサーバ利用時のゲートウェイの設定(本ルーターか他の機器) |                                             |                                             |   |
|        |        | /                                |                                             | <input type="checkbox"/> : する(              | ～ |
|        |        | ゲートウェイ                           | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス= |   |
|        |        | /                                |                                             | <input type="checkbox"/> : する(              | ～ |
|        |        | ゲートウェイ                           | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス= |   |
|        |        | /                                |                                             | <input type="checkbox"/> : する(              | ～ |
|        |        | ゲートウェイ                           | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス= |   |
|        |        | /                                |                                             | <input type="checkbox"/> : する(              | ～ |
|        |        | ゲートウェイ                           | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス= |   |
|        |        | /                                |                                             | <input type="checkbox"/> : する(              | ～ |
|        |        | ゲートウェイ                           | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス= |   |
|        |        | /                                |                                             | <input type="checkbox"/> : する(              | ～ |
|        |        | ゲートウェイ                           | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス= |   |
|        |        | /                                |                                             | <input type="checkbox"/> : する(              | ～ |
|        |        | ゲートウェイ                           | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス= |   |
|        |        | /                                |                                             | <input type="checkbox"/> : する(              | ～ |
|        |        | ゲートウェイ                           | <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス= |   |

|           |  |                                                                                                              |                                              |
|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|           |  | /                                                                                                            | <input type="checkbox"/> : する( ~             |
|           |  | ゲートウェイ <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター                                                           | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[ |
|           |  | /                                                                                                            | <input type="checkbox"/> : する( ~             |
|           |  | ゲートウェイ <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター                                                           | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[ |
|           |  | /                                                                                                            | <input type="checkbox"/> : する( ~             |
|           |  | ゲートウェイ <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター                                                           | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[ |
|           |  | /                                                                                                            | <input type="checkbox"/> : する( ~             |
|           |  | ゲートウェイ <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター                                                           | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[ |
|           |  | /                                                                                                            | <input type="checkbox"/> : する( ~             |
|           |  | ゲートウェイ <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター                                                           | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[ |
|           |  | /                                                                                                            | <input type="checkbox"/> : する( ~             |
|           |  | ゲートウェイ <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター                                                           | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[ |
|           |  | /                                                                                                            | <input type="checkbox"/> : する( ~             |
|           |  | ゲートウェイ <input checked="" type="checkbox"/> : 本ルーター                                                           | <input type="checkbox"/> : 本ルーター以外 (IPアドレス=[ |
| VLAN間フィルタ |  | <input checked="" type="checkbox"/> : すべて許可 <input type="checkbox"/> : すべて拒否 ※VLANごとの細かいフィルタ設定は◎【ルーター】静的IPフィ |                                              |

■オプション

1. 標準リース時間の変更

クライアントに割り当てるデフォルトのリース時は、72時間です。変更したい場合は、ここでVLAN名を指定して変更後のリース時間を記入します。なお、無制限を指定したい場合は、“ 0 ” 時間” 0 ” 分と入力してください。

| VLAN名 | 標準リース時間 |   | VLAN名 | 標準リース時間 |   |
|-------|---------|---|-------|---------|---|
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |
|       | 時間      | 分 |       | 時間      | 分 |

2. DHCPサーバの同一セグメント内での割り当て範囲の追加

同一セグメント内で複数のIPアドレス払い出し範囲が必要な場合に、VLAN名と割り当て範囲を記入します。

| VLAN名 | 追加する割り当て範囲 |               |
|-------|------------|---------------|
|       | ( ~ )      | 行数が足りない場合は、行: |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |
|       | ( ~ )      |               |



|              |     |
|--------------|-----|
|              | )   |
|              | ] ) |
|              | )   |
|              | ] ) |
|              | )   |
|              | ] ) |
|              | )   |
|              | ] ) |
|              | )   |
|              | ] ) |
|              | )   |
|              | ] ) |
|              | )   |
|              | ] ) |
|              | )   |
|              | ] ) |
|              | )   |
|              | ] ) |
| ルタ設定に記載ください。 |     |

|   |
|---|
|   |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |
| う |

|              |
|--------------|
|              |
| 挿入にてご利用ください。 |
|              |

# 【スイッチ①】 01.システム設定

※予めデフォルト設定している項目があります。それら設定がお客様ご運用において正しいかを必ずご確認のうえ、本設定シートを作成してください。なお、本シートに記載できない内容はサービス提供範囲外となります。


| 機器情報   | 設定値                    | 説明           |
|--------|------------------------|--------------|
| 機種     | SWX2310-28GT           |              |
| シリアル番号 | Z6101061DY/Rev.2.04.17 | サービス側で記載します。 |

| 設置場所   | 記入欄 |
|--------|-----|
| 設置場所情報 |     |

| 基本情報        | 設定値                                                  | 説明                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IPv4アドレス    | 192.168.0.10                                         | デフォルトVLAN#1のIPv4アドレス。<br>(デフォルトは、192.168.100.240/24)<br>管理用PCから本機にアクセスする際のIPv4アドレス |
| 日付・時刻設定     |                                                      | “JST”で変更不可。                                                                        |
| 時刻同期        | 有効                                                   | デフォルト：有効                                                                           |
| 同期間隔        | 1                                                    | デフォルト：1 [時間] (範囲：1～24)                                                             |
| NTPサーバ      | <input checked="" type="checkbox"/> : L2MSマスタのIPアドレス | 192.168.0.1<br>本機のみ設定時は、チェックを外してアドレスを設定してください                                      |
|             | <input type="checkbox"/> : アドレスを設定する                 | デフォルト：ntp.nict.jp                                                                  |
| 管理パスワード     | 1SBUqeWmpngJnh33                                     | 空欄や“admin”が設定されている場合は“password”を設定致します                                             |
| デフォルトゲートウェイ | 192.168.0.1                                          | NTPサーバを指定する場合、本設定が必要になるケースが多いです。                                                   |
| DNSサーバアドレス  | 192.168.0.1                                          | NTPサーバをFQDNで指定する場合、本設定が必要です。                                                       |

| 機能の選択         | 利用有無    | 説明                                                  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|
| L2スイッチング機能    |         |                                                     |
| タグVLAN設定      | 利用する    | 利用する場合、「⑫【スイッチ】02.タグVLAN設定」シートに詳細情報をご記入ください。        |
| 静的MACアドレステーブル | 静的登録しない | 静的登録する場合、「⑬【スイッチ】03.静的MACアドレステーブル」シートに詳細情報をご記入ください。 |

# 【スイッチ①】 02.タグVLAN設定



※予めデフォルト設定している項目があります。それら設定がお客様ご運用において正しいかを必ずご確認のうえ、本設定シートを作成してください。なお、本シートに記載できない内容はサービス提供範囲外となります。

※タグVLANかつスイッチオプション構成において、スイッチオプション配下の<デフォルトVLAN以外を設定したアクセスポート>ではセキュリティ対策ツールは使用できません。(IPv6の仕様上、/64より細かいサブネットの分割できないため)。セキュリティ対策ツールを使用する場合はルーターのLANポートもしくは<デフォルトVLANを設定したアクセスポート>に接続ください。

| タグVLAN | 利用する |
|--------|------|
|--------|------|

ここで作成したVLANで本ルーターにアクセスするには、「【ルーター】タグVLAN設定」シートで同じVLAN-IDのタグVLAN設定が必要です。

| VLAN名       | VLAN-ID(2-4096) | フレーム転送 | IPアドレス設定方法 | 設定するIPアドレス    | 備考                |
|-------------|-----------------|--------|------------|---------------|-------------------|
| default     | 1               | 有効     | 設定する       | 192.168.0.10  | VLAN名,VLAN-ID変更不可 |
| 例) VLAN0010 | 10              | 有効     | 設定しない      |               |                   |
| V10         | 10              | 有効     | 設定しない      | 192.168.10.10 | 川合さま              |
| V20         | 20              | 有効     | 設定しない      | 192.168.20.10 | 辻さま               |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |
|             |                 | 有効     | 設定しない      |               |                   |

※作成可能なVLAN数はデフォルトVLAN(VLAN-ID=1)を含めて最大256個です。  
※VLAN数が16個を超える場合は、設定行を追加してご利用ください。  
※デフォルトVLAN(VLAN-ID=1) は、フレーム転送を無効にできません。  
※VLANを作成するとIGMPスヌーピング機能も有効になります。

| インタフェース  | 動作モード<br>・アクセス<br>(デフォルト)<br>・トランク | 所属ネイティブVLAN-ID<br>(デフォルト：1)<br>トランクモード時記入 | 所属VLAN<br>・アクセスモード：1つのアクセスVLAN-IDを記入<br>・トランクモード：1つ以上のアクセスVLAN-IDを記入 | イングレスフィルター<br>(トランクモード時)<br>※SWX2310-28GTのみ対応 |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 例) port1 | トランク                               | 1                                         | 10                                                                   | 有効                                            |
| 例) port2 | アクセス                               |                                           | 1                                                                    | 有効                                            |
| 例) port3 | アクセス                               |                                           | 10                                                                   | 有効                                            |
| port1    | トランク                               | 1                                         | 1,10,20                                                              | 有効                                            |
| port2    | アクセス                               | 1                                         | 1                                                                    | 有効                                            |
| port3    | アクセス                               | 1                                         | 1                                                                    | 有効                                            |
| port4    | アクセス                               | 1                                         | 1                                                                    | 有効                                            |
| port5    | アクセス                               | 1                                         | 1                                                                    | 有効                                            |
| port6    | アクセス                               | 1                                         | 1                                                                    | 有効                                            |
| port7    | アクセス                               | 1                                         | 1                                                                    | 有効                                            |
| port8    | アクセス                               | 1                                         | 1                                                                    | 有効                                            |
| port9    | アクセス                               | 10                                        | 10                                                                   | 有効                                            |
| port10   | アクセス                               | 10                                        | 10                                                                   | 有効                                            |
| port11   | アクセス                               | 10                                        | 10                                                                   | 有効                                            |
| port12   | アクセス                               | 10                                        | 10                                                                   | 有効                                            |
| port13   | アクセス                               | 10                                        | 10                                                                   | 有効                                            |
| port14   | アクセス                               | 10                                        | 10                                                                   | 有効                                            |
| port15   | アクセス                               | 10                                        | 10                                                                   | 有効                                            |
| port16   | アクセス                               | 10                                        | 10                                                                   | 有効                                            |

|              |      |    |    |    |
|--------------|------|----|----|----|
| port17       | アクセス | 20 | 20 | 有効 |
| port18       | アクセス | 20 | 20 | 有効 |
| port19       | アクセス | 20 | 20 | 有効 |
| port20       | アクセス | 20 | 20 | 有効 |
| port21       | アクセス | 20 | 20 | 有効 |
| port22       | アクセス | 20 | 20 | 有効 |
| port23       | アクセス | 20 | 20 | 有効 |
| port24       | アクセス | 20 | 20 | 有効 |
| port25 (SFP) |      |    |    | 有効 |
| port26 (SFP) |      |    |    | 有効 |
| port27 (SFP) |      |    |    | 有効 |
| port28 (SFP) |      |    |    | 有効 |

※イングレスフィルター

- 有効（受信フレームのVLAN IDと所属VLANが同じ場合のみ受信する）
- 無効（全てのフレームを受信する）