


2024/05/01 BizConnecta 導入時



Check! SSLインスペクションについて

現在、世界のインターネット環境ではSSL暗号化通信の割合が90%以上となっており、日本国内の主要企業においても91.9%の通信が暗号化されています。
この暗号化された通信を検査し、セキュリティを確保するためにはSSLインスペクションが必要です。
NTTのセキュリティおまかせプランプライムplusでは、このSSLインスペクションに対応し、安全なネットワーク環境を提供します。

SSLインスペクションを利用するためには、ユーザーのデバイス（PC、スマートフォン、タブレット等）に特定の証明書をインストールする必要があります。
この証明書は、デバイスの初回設定時や証明書の更新時にインストールが推奨されます。
証明書のインストールはセキュリティの維持に必須であるため、適切な管理と更新をお勧めします。

Check! ご自宅について

上図にある通り、現在のご自宅のLANはUTMの対象外です。
これは、業務に関係ないデバイスの利便性を損なわない為ですが、リスクがあることは否めません。
ご自宅から社内のネットワークにアクセスする必要が無ければ、ルーターのVLAN機能等を使用することで通信を隔離することができます。
現在ご利用頂いているYAMAHA RTX830の設定変更だけで対応可能ですので、この機会にご検討になることをおすすめします。

Check! 「クラウドプロキシ」 外出先で使用するノートパソコン用のセキュリティオプション

UTMは、上図の通り、会社内のネットワークに強固なセキュリティを提供してくれるシステムですが、外出先に持ち出したノートパソコンを守ることはできません。
そこで、ノートパソコンにインストールすることで、ブラウジングの通信セキュリティについてはクラウドサービスで提供してくれるオプションが、クラウドプロキシです。
セキュリティおまかせプランプライムplusでは、2台分のクラウドプロキシライセンスが付帯されていますので、ご利用下さい。

証明書ファイルを取得する

- 「CloudEdgeCloudConsole」にログインする
- 「管理」→「証明書管理」をクリックする
- 「エクスポート」をクリックし、「CloudEdge.crt」をダウンロードする

Windowsの場合

- InternetExplorer、Outlook、Chrome等

- 「CloudEdge.crt」をダブルクリックする
 - セキュリティの警告が表示された場合は「開く」をクリックする
- 「証明書」ダイアログボックスが開くので、「証明書のインストール」をクリックする
- 「証明書のインポートウィザード」が開くので、「次へ」をクリックする
- 「証明書をすべて次のストアへ配置する」を選び、「参照」をクリックする
- 「信頼されたルート証明機関」を選択し、「OK」をクリックする
- 「次へ」をクリックする
- 「完了」をクリックする
 - セキュリティの警告が表示された場合は、「開く」をクリックする
- 「正しくインポートされました」と表示されたら完了

Android14の場合

- 「CloudEdge.crt」をAndroid端末に保存する
- 「設定」→「セキュリティとプライバシー」の順にタップする
- 「その他のセキュリティとプライバシー」をタップする
- 「暗号化と認証情報」をタップする
- 「証明書のインストール」をタップする
- 「CA証明書」→「インストールする」の順にタップする
- 「CloudEdge.crt」を選択し、インストールする

Androidの場合

- 「CloudEdge.crt」をAndroid端末に保存する
- 「設定」→「セキュリティ」の順にタップする
- 「認証情報ストレージ」セクションの「ストレージからインストール」をタップする
- 証明書の一覧から「CloudEdge.crt」を選択肢、インストールする

MacOSの場合

- 「CloudEdge.crt」をMacOS端末に保存する
- 「CloudEdge.crt」をクリックする
- キーチェーンアクセス画面が表示されるので、分類の項目にある「証明書」をクリックする
- 証明書の一覧から「Cloud Edge」をダブルクリックする
- 表示された画面で「信頼」の左にある三角形をクリックする
- 「この証明書を使用するとき」の右のリストから「常に信頼」を選択する

iOSの場合

- 「CloudEdge.crt」をiOS端末に保存する
- 「設定」→「一般」をタップする
- 「プロファイルとデバイス管理」をタップする
- 「ダウンロード済プロファイル」にある「CloudEdge.crt」をタップする
- 「インストール」をタップする

iPadOS17.3.1の場合

- 「CloudEdge.crt」をiPadOS端末に保存し、実行する
- 警告が表示されるので、「許可」をタップする
- 「設定」→「一般」→「VPNとデバイス管理」の順にタップする
- 「ダウンロード済プロファイル」にある「CloudEdge.crt」をタップする
- 「インストール」をタップするとiPadのパスコードを求められるので入力する
- 警告や確認の画面が表示されるので、全て「インストール」をタップする
- 「完了」をタップする

NTT西日本

ビジネスWi-Fi

株式会社ハットリフォトスタジオ

さま

ビジネスWi-Fi

ハイエンドプラン

サポート

	出張修理オプション有り 故障・派遣受付：24時間	0120-226377
✓	出張修理オプション無し 故障受付：9:00～21:00 派遣受付：9:00～17:00	0120-226377

Wi-Fiの動作状況確認、接続端末確認、SSIDやパスワードの追加・変更等を行います。

【QRコード】
QRコードをスマートフォンやタブレット等のQRコード読み取り用アプリで読み込めば、簡単にWi-Fi接続が可能です。
※一部の機種やアプリでは、QRコード読み取りによるWi-Fi接続設定に対応していない場合があります。

【複数の接続先登録】
業務用と来訪者用の両方のSSIDを一つの端末に登録することはお勧めしておりません。
意図せずに社内ネットワークへ影響を与えたり、外部への情報流出につながる可能性がある為です。
それぞれ、どちらのWi-Fiを使用する端末かを分けてご利用する事をお勧めします。
一つの端末で業務用・来訪者用のどちらも登録してご利用になる場合は、通信を行う際に接続先を予め確かめる等、間違いのない運用にご留意下さいますようお願いいたします。

【周波数帯を使い分ける】
初期でご用意しているSSIDは、Wi-Fiで使用する周波数帯が2.4GHzと5GHzの自動切り替えを行います。
環境に適した周波数帯が自動的に選択されるようになっていますが、一部の端末では5GHzに対応しておらず、その影響で「Wi-Fiに接続できない」「接続が安定しない」といった症状が報告されています。
2.4GHz専用のSSIDを別途用意することで対応できた例がありますので、同症状が出た場合はサポートセンターにご相談下さい。

SSID一覧

業務用	SSID		来訪者用	SSID	
	hattori-photo-st			hattori-photo-guest	
	パスワード			パスワード	
	hattori1667			st-guest-1668	