```
Option App User's Guide
```

はじめに

以下のオプション機能の利用マニュアルです。

: 複数画像の積算処理をします。 Composite processing

Developing 12-bit TIFF to 16-bit TIFF: TIFFのビット深度をスケール変換します。

Destack TIFF

: マルチページTIFFを分割します。

起動方法に関して

手順01. USBドングルをPCのUSBソケットに挿します。

※正常にUSBドングルが認識されれば、ドングルのLEDが点灯します。

手順02. 所定のフォルダに画像ファイルを設置します。

※対応フォーマット以外のファイルやフォルダを設置しないでください。

手順03. app\_x86.exe / app\_x64.exeを起動します。

手順04. 上下キーで「OPTION」にカーソルを合わせてエンターキーを押します。

終了方法に関して

以下の方法でアプリケーションを終了できます。

方法01. コンソールをアクティブにした状態でESCを押します。

方法02. コンソールの閉じるボタンをクリックします。

コンソール画面の操作方法

コンソール画面ではキーボードのみを使います。

= 項目の移動 Up/Down = 実行 Enter = 終了 ESC

※項目の横に、その項目で有効なキーが表示されます。

Composite processing簡易マニュアル

手順01. 所定のフォルダcomp\_seq\_imgに画像ファイルを設置します。

手順02. Composite processingを実行します。

※積算画像がinput\_imgフォルダに保存されます。

Developing 12-bit TIFF to 16-bit TIFF簡易マニュアル

手順01. 所定のフォルダtiff12\_input\_imgに画像ファイルを設置します。

手順02. Developing 12-bit TIFF to 16-bit TIFFを実行します。 ※変換画像がtiff16\_output\_imgフォルダに保存されます。

Destack TIFF簡易マニュアル

手順01. 所定のフォルダstack\_tiff\_imgに画像ファイルを設置します。

手順02. Destack TIFFを実行します。

※分割画像がdestack\_tiff\_imgフォルダに保存されます。

エラーコードに関して

ポップアップで「ERROR CODE = XXXXXXXX」と表示され、強制終了してしまう場合はお問い合わせください。

お問い合わせ先

キャスレーコンサルティング株式会社

BD事業部·画像解析担当

西形 淳

TEL 03-6409-6363

jun.nishigata@casleyconsulting.co.jp