



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ŘSD – Registr odběrů Specifikace PULL odběru

Obsah

1	Účel a struktura dokumentu	3
2	Specifika odběru typu PULL v uživatelském rozhraní	3
2.1	Souhrn parametrů odběru typu PULL	3
2.2	Vyplňované hodnoty	3
2.2.1	URL pro stahování dat.....	3
2.2.2	Přístupové údaje	4
2.3	Stavy / události odběru PULL	4
2.3.1	Stav: Čeká na vyřízení	4
2.3.2	Stav: aktivní.....	4
2.3.3	Stav: zrušený	4
3	Technické informace o odběru typu PULL	4
3.1	PULL s Basic authentication	4

1 Účel a struktura dokumentu

Tento dokument obsahuje **výběr z uživatelské dokumentace** a popisuje odběr typu PULL ze dvou hledisek:

- Nastavení odběru typu PULL v uživatelském rozhraní včetně popisu stavů odběru
- Technický popis distribučního rozhraní.

2 Specifika odběru typu PULL v uživatelském rozhraní

Tato kapitola obsahuje informace o specifikách odběru typu PULL, jeho stavech, v jakých se odběr může nacházet a událostech.

2.1 Souhrn parametrů odběru typu PULL

položka	Protokol PULL
URL odběru	Vyplňuje správce. Je platné URL (end point) na kterém uživatel může stahovat data z distribučního rozhraní.
Přístupové údaje (Basic auth.)	Vyplňuje správce. Jedná se o údaje (jméno a heslo), kterými se server odběratele autentizuje serveru distribučního rozhraní.
Použití gzip.	Zde toto nastavení nemá smysl, server odběratele si aktivně v hlavičce žádá o kompresi. Defaultně server distribučního rozhraní komprimuje data během přenosu.
Souřadnice	Pouze u proprietárních formátů. Z důvodů jednoduchosti implementace PULL vypuštěno. Uživatel dostává popis polohy v obou souřadnicových systémech
Geografický filtr	Z důvodů jednoduchosti implementace PULL vypuštěno. Uživatel dostává všechny informace dostupné v daném zdroji.

2.2 Vyplňované hodnoty

V odběru typu http PULL jsou „snímky“ obsahující všechny v danou chvíli platné zprávy stahovány odběratelem ze serveru poskytovatele.

Následující obrázek zobrazuje rozdílnou část detailu odběru, kde je možné zjistit, zadávat či měnit informace o odběru, či zjistit informace o zdroji.

URL pro stahování dat

Přístupové údaje (Basic authentication)

Jméno

Heslo

Obrázek 1 Nastavení parametrů odběru dat pro PULL

2.2.1 URL pro stahování dat

Po uložení je odběr zpracován administrátorem systému, který přidělí přístupové URL.



2.2.2 Přístupové údaje

V případě odběru typu PULL je zabezpečení „Basic access authentication“ (RFC 7235) povinné a při založení odběru vždy dojde k vygenerování jména a hesla. Tyto přihlašovací údaje pak uživatel použije při vlastním požadavku na data.

2.3 Stavy / události odběru PULL

2.3.1 Stav: Čeká na vyřízení

Po uložení je odběr zpracován administrátorem systému, který přidělí přístupové URL. V případě nejasností vás bude kontaktovat a případně sdělí konkrétní nastavení exportu. Jakmile bude požadavek vyřízen, změní se u příslušného odběru stav z „Čeká na vyřízení“ na jiný stav.

2.3.2 Stav: aktivní

Data je na URL poskytnutém správcem množné odebírat, resp. jsou dostupná. Odběr je aktivní.

2.3.3 Stav: zrušený

Data na URL poskytnutém správcem **není** možné odebírat, resp. nejsou dostupná. Odběr byl zrušen (odběratelem či správcem).

3 Technické informace o odběru typu PULL


Při použití PULL protokolu je aktivní služba odběratele, která se dotazuje na data na serveru poskytovatele. Vždy je poskytována kompletní sada aktuálních dat.

3.1 PULL s Basic authentication

Odběry s PULL protokolem jsou vždy zabezpečeny „Basic access authentication“ (RFC 7235), při založení odběru vždy dojde k vygenerování jména a hesla.

Data jsou vždy, pokud to umožňuje server příjemce, komprimována pomocí Gzip.

Data jsou stahována GET dotazem.



Obrázek 2 Princip komunikace GET Basic Authentication


Odběratel je klientem, který se dotazuje data na serveru Datového Distribučního Rozhraní.

Server poskytuje tyto návratové kódy:

- 200 OK
- 401 Unauthorized: nebyly zadány přihlašovací údaje
- 403 Forbidden: dané url existuje, ale uživatel k němu nemá oprávnění
- 404 Not Found: pokus přistoupit k setu, který neexistuje, jedná se o chybu na straně definice datové sady.
- 405 Method Not Allowed: při použití jiné metody než GET

If-Modified-Since

Pokud je v hlavičce GET http volání použita direktiva If-Modified-Since, server kontroluje, zda byl od zadaného data vygenerován nový balík dat. Data jdou vrácena pouze v případě, když existují nová data.



Obrázek 3 Princip komunikace GET Basic Authentication If-Modified-Since