TP 2.1 : Installation et Configuration de Nessus

1. Contexte et Objectif

Nessus est l'un des scanners de vulnérabilités les plus utilisés en entreprise. Ce TP consiste à l'installer sur Kali Linux, à le configurer, puis à l'utiliser pour scanner deux machines cibles de notre réseau de laboratoire.

2. Environnement de Travail

Machine	**Rôle**	**Adresse IP**
Kali Linux	Attaquant / Analyste	192.168.56.x
Ubuntu Server	Cible Linux	192.168.56.10
Windows	Cible Windows	192.168.56.20

3. Procédure d'Installation

L'installation de Nessus suit les étapes suivantes. La commande dpkg permet d'installer le paquet Debian téléchargé depuis le site officiel de Tenable, tandis que systemctl active le démon de service Nessus (nessusd).

```
curl --request GET \
--url 'https://www.tenable.com/downloads/api/v2/pages/nessus/files/Nessus-10.12.0-debian10_amd64.deb' \
--output 'Nessus-10.12.0-debian10_amd64.deb'
```

Ensuite passer à l'installations de nessusd :

- sudo dpkg -i Nessus-*.deb
- sudo systemctl start nessusd
- sudo systemctl enable nessusd

```
┌──(root㉿kali)-[/home/taneyo]
└─# curl --request GET \
  --url 'https://www.tenable.com/downloads/api/v2/pages/nessus/files/Nessus-10.1
2.0-debian10_amd64.deb' \
  --output 'Nessus-10.12.0-debian10_amd64.deb'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 67.93M   0 67.93M   0      0 18.57M      0                 00:03         16.84M

┌──(root㉿kali)-[/home/taneyo]
└─# sudo dpkg -i Nessus-10.12.0-debian10_amd64.deb
Sélection du paquet nessus précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 566967 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de Nessus-10.12.0-debian10_amd64.deb ...
Dépaquetage de nessus (10.12.0) ...
Paramétrage de nessus (10.12.0) ...
HMAC : (KAT_Integrity) : Pass
HMAC : (Module_Integrity) : Pass
SHA1 : (KAT_Digest) : Pass
SHA2 : (KAT_Digest) : Pass
SHA3 : (KAT_Digest) : Pass
AES_GCM : (KAT_Cipher) : Pass
```

Figure 1: installation complète de nessusd

Une fois le service démarré, l'interface web est accessible depuis le navigateur à l'adresse suivante (le certificat auto-signé génère un avertissement SSL à accepter) :

https://localhost:8834

Il faut ensuite créer un compte administrateur et saisir la clé d'activation (Nessus Essentials — version gratuite limitée à 16 IPs). Nessus télécharge ensuite automatiquement sa base de plugins (plusieurs milliers de vérifications).



Figure 2: Interface Nessus — Tableau de bord principal après connexion

4. Création et Lancement du Scan

Depuis l'interface, on crée un nouveau scan de type Basic Network Scan ciblant simultanément les deux machines du lab. Ce type de scan effectue une reconnaissance complète des ports ouverts, des services actifs et des vulnérabilités associées.

- New Scan > Basic Network Scan
- Targets : 192.168.56.10, 192.168.56.20
- Lancement du scan (bouton Launch)



Figure 3: Nessus — Configuration du scan (cibles + type de scan)



Figure 4 : Nessus — Scan en cours d'exécution (progression)

CONCLUSION

Cette étape permet de confirmer le bon fonctionnement de Nessus après authentification. Le tableau de bord centralise les informations essentielles sur l'état du système, les scans disponibles et les vulnérabilités détectées. Il constitue le point de départ pour la configuration et l'exécution des analyses de sécurité.