

ขั้นตอนการตั้งค่าหน้าจอและขั้นตอนกระบวนการทำงานของระบบ Previsit Queue


1. ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ตาราง opd_previsit_decode จะเป็นการนำเอารหัส depcode ของห้องตรวจมาเพื่อจะให้ เห็นห้องตรวจเวลาจะกดออกจำนวนคิวให้กับคนไข้




2. ขั้นตอนที่ 2 ไปที่ตาราง opd previsit spclty เพื่อจะให้แผนกที่ต้องการไปโชว์ที่หน้าจอ "Previsit Queue"




3. ขั้นตอนที่ 3 ไปที่ตาราง opd_queue_subtype เป็นการเพิ่มประเภทข้อมูลเพื่อให้โชว์หน้าจอ "Previsit Queue" เพื่อสามารถที่จะกดปุ่มประเภทต่างๆให้ออกเลขคิวให้ได้




4. ขั้นตอนที่ 4 เป็นการ Set หน้าจอ Display ไปที่แถบเมนู Tool > Queue > รายการ Queue Panel > เพิ่ม




5. ขั้นตอนที่ 5 เมื่อกดปุ่ม "เพิ่ม" มาแล้วจะแสดงหน้าจอ Queue Panel ให้ตั้งค่า



6. ขั้นตอนที่ 6 จะเป็นการออกคิวให้กับผู้รับบริการ โดยเข้าไปที่แถบเมนู OPD Registy > Previsit Queue จากนั้นให้เลือกห้องทำงานตามที่ได้ใส่ข้อมูล Depcode ไว้ในตารางและจะมีปุ่มประเภทที่ใส่ข้อมูลไว้ในตาราง opd queue subtype พร้อมกดออกคิวไปติ๊กพิมพ์บัตรคิวออกมาด้วย



7. ขั้นตอนที่ 7 จะเป็นในส่วนของการเรียกคิวผู้มาบริการโดยไปที่แถบเมนู OPD Registy > Previsit Queue Caller จากนั้นให้เลือก "จุดบริการ" เลือก "ช่องให้บริการ" และกด "เปิดช่องให้บริการ" จากนั้นเลือกกลุ่ม คนไข้ที่ได้กดออกคิวมาแล้วว่าจะเรียกให้ไปช่องบริการไหนใน หน้าจอ "Display" เสร็จแล้วดูว่ากลุ่มที่จะเรียกคิว กับช่องบริการที่จะให้คิวแสดงตรงกันไหม หลังจากนั้นกด "เรียกผู้ป่วย" เพื่อให้คิวแสดงที่หน้าจอ Display พอ เรียกเสร็จกด "คนถัดไป"



8. ขั้นตอนที่ 8 เปิดหน้าจอ Display ไปที่แถบเมนู Tool > Queue > OPD Previsit Queue Generator Display

