

Administration postes de travail

CMD et PowerShell servent tous les deux à contrôler Windows avec des commandes écrites, au lieu de passer par les fenêtres et les menus.


CMD VBS POWERSHELL

- CMD → pratique pour les commandes Windows simples et les vieux scripts `.bat`.
- PowerShell → préférable pour l'administration système, les scripts, l'automatisation et les tâches complexes.

- Faire une capture d'écran de toutes les commandes utilisées et ajouter dans le document

Partie 3 : Administration en Ligne de Commande (CMD & PowerShell)

1. Avec la commande native `net user / net localgroup` :
2. Ouvrir le terminal windows et X + ouvrir terminale cmd + admin
 - Créez l'utilisateur `j.stagiaire` avec un mot de passe temporaire :
 - `net user j.stagiaire P@ssw0rd2026! /add /comment:"Stagiaire IT" /logonpasswordchg:yes`
 - Pour avoir des infos (détails) sur l'utilisateur donné :
 - Écrire : `net user j.stagiaire`
 - Pour voir tous les users
 - `net user`
 - Pour voir les group
 - `Net localgroup`




Partie 4:

- Créez le groupe local GRP_STAGIAIRES et ajoutez-y j.stagiaire :

```
net localgroup GRP_STAGIAIRES /add  
net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
```

Voir les groupes disponibles : Net localgroup

```
net localgroup "NomDuGroupe"
```



Pour résumer

Objectif	Commande
Tous les utilisateurs	<code>net user</code>
Détails d'un utilisateur	<code>net user nom</code>
Créer un utilisateur	<code>net user nom motdepasse /add</code>
Supprimer un utilisateur	<code>net user nom /delete</code>
Tous les groupes	<code>net localgroup</code>

Membres d'un groupe	<code>net localgroup groupe</code>
Ajouter au groupe	<code>net localgroup groupe user /add</code>
Retirer du groupe	<code>net localgroup groupe user /delete</code>
Désactiver	<code>net user nom /active:no</code>
Réactiver	<code>net user nom /active:yes</code>

Partie 4 : Le Contrôle de Compte d'Utilisateur (UAC) & Élévation

Avec PowerShell (Module moderne LocalAccounts) :

- Affichez tous les comptes locaux et leurs SID :


```
Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID,  
PasswordRequired
```

- Désactivez le compte du stagiaire :

```
Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
```

- Réinitialisez le mot de passe de c.dupont :

```
$pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText  
-Force  
Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
```



```
Windows 11 Entreprise [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

Administrateur : Windows Po x + v
Appartient aux groupes globaux *Aucun
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\Users\prof> net localgroup GRP_STAGIAIRES /add
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\Users\prof> net localgroup GRP_STAGIAIRES j.stagiaire /add
La commande s'est terminée correctement.

PS C:\Users\prof> Get-LocalUser | Select-Object Name, Enabled, SID, PasswordRequired

Name Enabled SID PasswordRequired
-----
Administrateur False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-500 True
c.dupont True S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1002 True
DefaultAccount False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-503 False
Invité False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-501 False
j.stagiaire True S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1006 True
prof True S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1001 False
s.martin True S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1003 True
t.support True S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-1004 True
WDAGUtilityAccount False S-1-5-21-3420946518-2382764517-2318714785-504 True

PS C:\Users\prof> Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
PS C:\Users\prof> Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
PS C:\Users\prof> Disable-LocalUser -Name "j.stagiaire"
PS C:\Users\prof> $pass = ConvertTo-SecureString "NouveauP@ss2026!" -AsPlainText -Force
PS C:\Users\prof> Set-LocalUser -Name "c.dupont" -Password $pass
PS C:\Users\prof>
```

1. Si nous ouvrons une session avec le compte standard c.dupont et nous souhaitons modifier l'adresse Ip de la carte graphique,
2. Si nous ouvrons le Gestionnaire de périphériques ⇒ saisir (devmgmt.msc) et modifions l'adresse IP de la carte réseau.
3. la fenêtre du contrôle de compte d'utilisateur (UAC) est affiché:
 - Question 4.1 : Quelles informations vous sont demandées par la pop up UAC lorsque vous êtes connecté avec un compte standard ?

- L'UAC demande les identifiants d'un compte administrateur (nom d'utilisateur et mot de passe), car un compte standard n'a pas le droit de modifier les paramètres système.

- Question 4.2 : Comment réagirait l'UAC si vous étiez connecté avec le compte t.support (membre des Administrateurs) ?

L'UAC afficherait une simple **demande de confirmation** (Oui / Non), sans mot de passe, car le compte est déjà administrateur.


à noter :

- 1) décocher accélérateur 3D de la VM dans le menu affichage si vous voulez essayer de vous connecter avec l'utilisateur "Dupond"
- 2) pour modifier l'adresse ip de la carte réseau, voici les étapes:

Méthode graphique

1. Appuie sur **Win + R**.
2. Tape :

`ncpa.cpl`
3. Clic droit sur ta carte réseau → **Propriétés**.
4. Sélectionne **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**.
5. Sélectionne **Utiliser l'adresse IP suivante**.
6. Renseigne par exemple :
 - **Adresse IP** : 192.168.1.50
 - **Masque** : 255.255.255.0
 - **Passerelle** : 192.168.1.1
 - **DNS préféré** : 8.8.8.8
7. Clique sur **OK**.



Grille d'évaluation

Jalon / Critère	Indicateur de réussite	Statut
Création & Options de comptes	Comptes créés avec descriptions et règles de mot de passe adéquates	
Gestion des Groupes	Organisation logique des groupes et membres	
Commandes CLI & PowerShell	Maîtrise de net user et des cmdlets *-LocalUser	
Compréhension UAC & Droits	Explication claire de la séparation des privilèges standard/admin	