


Penjelasan Alur State Machine Diagram MotoCare+

1. Sistem diawali dari status **Belum Login**. Pengguna baru memilih Daftar menuju **Registrasi Akun**; setelah data valid dan email belum terdaftar, akun disimpan dan kembali ke Belum Login.
2. Saat login, jika email atau password tidak sesuai, status menjadi **Login Ditolak** lalu pengguna dapat mencoba lagi.
3. Jika kredensial sesuai dan role = Pelanggan, status menjadi **Dashboard Pelanggan**. Jika role = Admin, status menjadi **Dashboard Admin**. Akun Admin disiapkan oleh developer di dalam aplikasi, sehingga tidak melalui registrasi.
4. Dari Dashboard Pelanggan tersedia lima fitur: Menu Motor, Riwayat Servis, Pengingat Servis, Tips Perawatan, dan Pengaturan Akun. Dari setiap fitur pengguna dapat kembali ke dashboard.
5. **Menu Motor**: tambah/edit motor melalui form (simpan jika data valid dan foto ≤ 5 MB); hapus motor melalui Konfirmasi Hapus Motor.
6. **Riwayat Servis**: mengisi catatan servis beserta biaya dan melihat rekap total pengeluaran.
7. **Pengingat Servis**: setelah form disimpan, pengingat berstatus Pengingat Aktif. Jika jadwal tercapai dan izin notifikasi aktif, status menjadi Notifikasi Ditampilkan. Jika batas tanggal atau odometer terlewati, status menjadi Pengingat Terlewat (BR-05); dari sini pengingat dapat diedit atau dihapus.
8. **Tips Perawatan**: pengguna memilih artikel untuk membuka Detail Artikel yang dapat dibaca tanpa internet. **Pengaturan Akun**: pengguna dapat mengubah password jika password lama sesuai.
9. **Dashboard Admin** memiliki dua jalur: Kelola Konten Tips (tambah, edit, hapus artikel) dan Reset Password Pelanggan.
10. Dari Dashboard Pelanggan maupun Dashboard Admin, sistem menuju **Sesi Berakhir (final state)** saat pengguna logout atau otomatis setelah tidak aktif 30 menit (NFR-09).